



VM Technische Dokumentation
 Update auf VM 2020



- ▼ Ein kleiner Hinweis in eigener Sache
 - Die Technische Dokumentation für VM Verlags-Manager[©] ist im Umbruch. Die alte Version hat uns viele Jahre sehr gute Dienste geleistet, aber der Zahn der Zeit nagt nun schon ein wenig an ihr. Mit der Veröffentlichung von VM 2020.0 wird die bisherige Technische Dokumentation mit diesem Dokument zunächst ergänzt. Es geht hier in erster Linie um technischen Neuerung von VM 2020 und das Update von einer früheren VM Version. Dabei bleibt es aber nicht. Dieses Dokument soll in den kommenden Monaten weiter wachsen und die bisherige Technische Dokumentation und das alte ReadMe ersetzen, aber auch weitere Informationen rund um VM Technik bündeln. Dabei werden wir auch das Layout noch verschönern.
 - Es würde uns freuen, wenn Sie uns bei dieser Entwicklung begleiten würden. Wünsche, Ideen, Anregungen? <u>Her</u> <u>damit!</u>
 - Version 2020.0 12. Mai 2020



- ▼ Neu in VM 2020
 - Wer für die technische Administration eines VMs zuständig ist, muss mit VM 2020 ein paar Dinge neu denken und gewohnte Regeln gegen neues Vorgehen tauschen.
 - VM Server ist bereits seit der Version VM 2012 als 64-bit Applikation verfügbar. Mit VM 2020 sind jetzt alle VM Applikationen, also auch der Client und die Einzelplatzversion reine 64-bit Applikationen, die für den Einsatz mit aktuellen Betriebssystemen optimiert sind. Damit verbunden war ein umfangreicher Umbau des technischen Fundaments von 4D, veraltete Frameworks wurden entfernt, sehr viel VM Code musste angepasst werden, einige Plugins haben wir entfernt oder sie wurden komplett neu geschrieben. Bei der bisher integrierten Textverarbeitung 4D Write führt das zu einer umfangreichen Überarbeitung des VMs, und im Ergebnis für Sie —einmalig— zu neuen Arbeitsschritten bei einem Update von einer VM Version vor VM 2020 auf VM 2020 oder höher.
 - Wir haben deshalb die Technische Dokumentation angepasst. Bitte nehmen Sie sich als technischer Administrator unbedingt etwas Zeit für die neue Dokumentation wenn Sie ein VM 2020 Update wie bisher gewohnt angehen, kann es nicht funktionieren!
 - ▼ Wenn Sie VM bereits kennen, sollten Sie auf jeden Fall folgende Punkte genau beachten:
 - neue Systemanforderungen, unterstützte Betriebssysteme und die aktualisierte PDF XChange Version für Windows
 - neue Option zur Aktualisierung eines VM Datafiles
 - Verwendung der VM 2020 Sonderversion zur Datenmigration von 4D Write Dokumenten
 - Vorgehen zum Umstellen der Zahlenformate in Quick und Super Reports
 - Anmerkungen zur notwendigen Anpassung der SFE FiBu Schnittstellen
 - Neuigkeiten und Änderungen ab 4D v18 wie z.B. die veränderte Windows Dienst Konfiguration für den VM Server
 - Wenn Sie noch nie ein VM Update durchgeführt haben, lesen Sie diese Dokumentation am besten vollständig durch.
 - Und noch eine kleine Bitte: wenn man viele Änderungen vornimmt, geht manchmal auch was daneben. Wenn Sie einen Fehler in der Dokumentation finden, der Meinung sind, dass etwas ergänzt werden sollte oder einen Vorschlag haben, wie man eine Beschreibung verbessern könnte, dann freuen wir uns von Ihnen zu hören: einfach eine E-Mail (<u>mailto:Verlagsmanager@knk.de?</u> <u>subject=Anmerkung%20zu%20VM%20Technische%20Dokumentation%20%28Version%202020.0%29</u>) an uns schicken. WIr freuen uns auf Ihr Feedback!
- ▼ VM in 6 Sätzen?
 - VM ist eine Datenbank-Applikation, die entweder in einer Einzelplatzversion für einen einzelnen Anwender, oder in einer klassichen Client/Server-Installation für beliebige viele Anwender betrieben werden kann. Eine VM Installation setzt sich deshalb im Kern aus den VM Applikationen (Client und Server oder Einzelplatz) sowie den Datendateien, bestehend aus der eigentlichen Datendatei, einer Indexdatei und einer Strukturkennung, zusammen. Das ganze wird ergänzt durch optionale Hilfs-, Log- oder Konfigurationsdateien. Eine Datendatei, die regulär im Client/Server-Modus betrieben wird, kann übrigens zu Wartungs- oder Testzwecken vorübergehend mit der Einzelplatzversion geöffnet werden. VM Client und VM Einzelplatz können unter macOS oder Windows eingesetzt werden, der Betrieb von VM Server wird nur unter Windows Betriebssystemen supportet. VM wird mit 4D (www.4d.com) entwickelt und mit einer 4D OEM Version ausgeliefert.



- Die knk Business Unit muellerPrange liefert die zum Betrieb von VM notwendigen 4D Komponenten ausschließlich in einer sogenannten OEM ("Original Equipment Manufacturer") Version. Die 4D OEM Version kann ausschließlich mit der verknüpften VM Struktur verwendet werden. Der Einsatz der 4D OEM Version mit anderen 4D Applikationsstrukturen wird technisch und lizenzrechtlich nicht unterstützt.
- Beim Einsatz der 4D OEM Version beachten Sie bitte, dass es sich bei 4D Version und VM Struktur um ein Software-Bundle handelt. In den Unterverzeichnissen der OEM Version können keine Änderungen der Verzeichnishierarchie vorgenommen werden. Dennoch können einzelne Dateien wie Plugins durch Verschieben (de-)aktiviert werden. Bevor Sie Änderungen an der Verzeichnisstruktur oder der Ablageposition von einzelnen Dateien innerhalb der Verzeichnisstruktur vornehmen, setzen sich bitte mit einem von der knk Business Unit muellerPrange zertifizierten Partner in Verbindung, um die möglichen Auswirkungen auf die Funktion von VM vorab zu klären.
- Die Lizenzierung der 4D OEM Version erfolgt über knk Business Software AG. Sofern Sie keine Lizenzvereinbarung für den Einsatz einer 4D OEM Version mit der knk Business Software AG abgeschlossen haben, kontaktieren Sie bitte einen zertifizierten Partner www.muellerprange.com/partner.

▼ Systemanforderungen

- Die jeweils aktuellen, versionsspezifischen Systemanforderungen werden getrennt von der Technischen Dokumentation veröffentlichen. Zu finden im VM Infocenter oder im Documentation Ordner von VM Server ([Applikationsverzeichnis] > Server Database > Documentation) und VM Einzelplatz ([Applikationsverzeichnis] > Database > Documentation) oder im macOS Disk Image oder im Windows Installer.
- Neben den dort detailliert aufgeführten Anforderungen, hier ein paar Erfahrungswerte für einen optimalen VM Server Betrieb.
- Die Server-Applikation ist multicore-fähig. Insbesondere Datenbankoperation wie Datensuchen können in einer Multi-User-Umgebung von Multicore-Systemen profitieren. Die Ausführung von Programmcode profitiert aber auch stark von möglichst hochgetakteten Prozessoren. Als einfache Daumenregel für die CPU Konfiguration gilt, besser höhere Core Performance (auf relativ weniger Cores) als höhere Anzahl an (relativ langsameren) Cores.
- Der Server hat eine sehr große Performance-Dynamik. Der Wechsel von durchaus bescheidenen zu kurzfristig sehr intensiven Performanceanforderung ist je nach Nutzungsprofil also normal. Wer sein System auf möglichst hohe Dauerauslastung optimiert, hat im Bedarfsfall u.U. zu wenig Performance-Reserven, um auf Anforderungs-Peaks ausreichend performant zu reagieren. In virtualiserten Umgebungen kann durch Überprovisionierung häufig nicht schnell genug auf diese kurzfristigen Lastanforderungen reagiert werden. Unsere Empfehlung lautet deshalb, für den Server Performance-Reserven einzuplanen.
- ▼ Die maximal sinnvolle Arbeitsspeicherausstattung kann mit folgender Daumenregel festgelegt werden: Größe des Datafiles plus VM Applikationskernel plus Ausstattung für das Betriebsystem je nach Konfiguration, Nutzungsverhalten und Betriebssystem variabel.
 - ▼ Beispiel:
 - 10 GB VM Datafile
 - ~2-6 GB VM Applikations-Kernel
 - 8 GB für Windows Server 2019
 - ~20-24 GB RAM max. sinnvolle Ausstattung.
- Für optimale Leistung empfehlen wir für die Ablage der VM Datendateien und VM Serverapplikation SSD Laufwerke, die für den Einsatz in Serversystemen —ideal: Datenbankserver— zertifiziert sind. Die



Durchsatzleistung von klassichen Festplatten kann bei Schreib- und Lesevorgängen limitierend wirken. Die Ablage der VM Backup-Dateien kann i.d.R. je nach Datenvolumen auch sinnvoll auf klassischen Festplatten erfolgen.

• Ein zuverlässiges und hochperformantes Netzwerk ist obligatorisch. VM wird als Client-Server-Applikation für LAN Umgebungen entwickelt. Der Einsatz in WAN Umgebungen ist technisch mit Einschränkungen möglich, aber keine optimale Betriebsumgebung. Ein Leistungsvergleich mit Web Lösungen ist nicht sinnvoll.

\bullet Installation

Download

- VM wird ausschließlich als Download für Microsoft Windows und Apple macOS bereitgestellt. Der Download Link wird in den persönlichen Anschreiben an die Update Abo Kunden veröffentlicht.
- Eine Datendatei-Vorlage (auch "Leerdatafile" genannt) inkl. Lizenz-ID wird separat von der knk Business Software AG direkt oder durch zertifizierte VM Partner bereitgestellt.
- ▼ TIPP: Wenn Sie VM für macOS über einen Browser oder FTP-Client herunterladen, können unter macOS 10.14 "Mojave" und macOS 10.15 "Catalina" Sicherheitsmaßnahmen des Betriebssystem die Nutzbarkeit der Applikation einschränken oder stören. Wir arbeiten derzeit an der vollen Unterstützung dieser Systemeigenschaften für den VM Download ("Notarization"). Die aktuellen VM 2020.0 Downloads sind hierfür aber leider noch nicht vollständig vorbereitet. Als "Workaround" können Sie den Download des VM 2020 Disk Images entweder in Windows durchführen und die Disk Image Datei anschließend nach macOS lokal kopieren. Oder Sie führen den Download über das Terminalprogramm curl aus:
 - Command-Leertaste für Spotlight Suche drücken
 - terminal tippen und ← drücken
 - ▼ curl -v -0 -u "[user]:[password]" <u>ftp://ftp.knk.de/VM2020.0/VM2020_0_Build_nnn-macOS.dmg</u> tippen und ← drücken
 - Anm.: Der Aufrufparameter "-v" führt zur Anzeige der Kommunikation mit dem Download Server, was im Fehlerfall nützliche Hinweise bieten kann. Der Aufrufparameter "-O" (großer Buchstabe O) übernimmt den Quelldateinamen für den lokalen Download.
 - wobei "VM2020_0_Build_nnn-macOS.dmg" entsprechend der verfügbaren Version angepasst werden muss. Den genauen Versionsbezeichner entnehmen Sie einfach dem Anschreiben zur Verfügbarkeit der VM Version.

Installation macOS

- Im Disk Image ist VM als Einzelplatz-, Client- und Serveranwendung für macOS inkl. Dokumentation enthalten. Zur Installation kopieren Sie die gewünschten Dateien oder Verzeichnisse einfach auf ein lokales Laufwerk.
- **HINWEIS** VM Applikationen benötigen Schreibrechte in ihrem Applikationsverzeichnis. Wir empfehlen deshalb, VM Applikationen in das persönliche Applikationsverzeichnis (~/Applications/VM/) oder bei Nutzung durch mehrere Anwender in das geteilte Verzeichnis für alle Benutzer (z.B. /Users/Shared/VM/) zu kopieren. Bei einer Erstinstallation müssen die in den Beispielen genannten Unterverzeichnisse /VM/ zuerst angelegt werden.

▼ Installation Windows

- Das Windows Setup Programm enthält VM als Einzelplatz-, Client- und Serveranwendung für Windows inkl. Dokumentation. Daneben sind die optionalen Erweiterungen VM Monitor zur Applikationsüberwachung, VM sputnik zur Übertragung von Outlook E-Mails oder beliebigen Dateien aus dem Windows Explorer sowie PDF-XChange (OEM Version) zur direkten PDF-Erzeugung mit VM enthalten.
- HINWEIS VM Applikationen benötigen Schreibrechte in ihrem Applikationsverzeichnis. Wir empfehlen deshalb, VM Applikationen in ein persönliches Benutzerverzeichnis (z.B. %userprofile%\VM\) oder bei Nutzung durch mehrere



Anwender in ein geshartes Verzeichnis für alle Benutzer (z.B. C:\VM\) zu installieren, und für diesen Verzeichnisbaum den ausführenden Anwendern Vollzugriff zuzuweisen. Bei einer Erstinstallation müssen die in den Beispielen genannten Unterverzeichnisse zuerst angelegt werden.

▼ Windows Installer mit Aufrufparametern

- ▼ Der Windows Installer unterstützt die Verwendung optionaler Aufrufparameter:
 - /SILENT installiert alle Setup-Komponenten mit den Defaultwerten. Eine Fortschrittsanzeige wird eingeblendet, Anwendereingaben werden jedoch nicht angefordert.
 - /VERYSILENT installiert alle Setup-Komponenten mit den Defaultwerten. Eine Interaktion findet nicht statt, lediglich bei Fehlern werden entsprechende Hinweise eingeblendet.
 - /DIR="x:\dirname" überschreibt den vorgegebenen Verzeichnisnamen, der im Setup-Assistenten für das Zielverzeichnis vorgeschlagen wird. Es muss ein vollständiger Pfad angegeben werden.
 - /COMPONENTS="component1,component2,component3,..." installiert ausgewählte Setup-Komponenten. Der Aufrufparameter /COMPONENTS kann einzeln eingesetzt werden, um lediglich die Vorbelegung der ausgewählten Komponenten im Wizzard vorzugeben oder in Kombination mit den Parametern /SILENT oder / VERYSILENT, um Installationen automatisiert durchführen zu können. Die Komponentenbezeichner lauten:
 - ▼ writeupdater
 - VM 2020 x86 Einzelplatzversion, die ausschließlich für die einmalige Datenmigration bestehender 4D Write Dokumente ins 4D Write Pro Format benötigt wird.
 - ▼ mono
 - VM 2020 x64 Einzelplatzversion für die reguläre Nutzung
 - ▼ client
 - VM Client
 - ▼ server
 - VM Server
 - ▼ pluginsso
 - VM Single Sign On Plugin Komponente für Einzelplatz und Server
 - ▼ sputnik
 - VM sputnik für Office 2010
 - ▼ monitor
 - VM Monitor
 - pdfxchange
 - PDF-XChange PDF Generator
 - ▼ doc
 - Vollständiges Dokumentationsverzeichnis



- ▼ Folgender Aufruf installiert beispielsweise den VM Client und den PDF XChange Druckertreiber ohne Benutzerinteraktion:
 - VM2020_0_Build_345-Setup.exe /VERYSILENT /COMPONENTS="client,pdfxchange"
- 🔻 Mit
 - VM2020_0_Build_345-Setup.exe /SILENT /COMPONENTS="mono,server"
- werden VM Einzelplatz und VM Server mit einer Fortschrittsanzeige installiert.
 Weitere Hinweise zu Aufrufparametern erhalten Sie durch Aufruf des Installationsprogramm mit dem Parameter /? oder in der Online Hilfe des Installer Werkzeuges unter <u>www.jrsoftware.org</u> im Abschnitt Setup Command Line Parameters.
- ▼ Neuer PDF XChange Druckertreiber
 - Ab VM 2020 muss ein PDF XChange Druckertreiber ab v8.0 (Build 333, im Installationsprogramm enthalten) oder höher eingesetzt werden. Die Druckertreiber früherer VM Versionen bis einschließlich VM 2017.5 werden für den Einsatz mit VM 2020 nicht mehr unterstützt.
- Microsoft Windows XPS Druckvorschau
 - VM verwendet unter Microsoft Windows Betriebssystemen die XPS Komponenten zur Erzeugung der Druckvorschau. Die XPS Komponenten, bestehend aus dem Microsoft XPS Document Writer zur Erzeugung der Vorschau-Dokumente und dem Microsoft XPS Viewer zur Anzeige der Vorschau-Dokumente, sind Bestandteile aktueller Windows Betriebssysteme. Teilweise sind die Komponenten aber nicht vorinstalliert und müssen zur Verwendung einmalig eingerichtet werden.
 - Der VM Installer für Windows Betriebssysteme enthält die Option, die XPS Druckvorschau einzurichten. Der Installer berücksichtigt auch die Varianten der XPS Komponenten, die ab Windows 10 (Build 1803) und Windows Server 2016 (Build 1803) bereitgestellt werden.
 - Dennoch kann es vereinzelt zu Problemen kommen. Wenn die Druckvorschau aus VM heraus gar nicht funktioniert oder statt der Vorschau Fehlermeldungen angezeigt werden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:
 - Microsoft Windows Server 2019 wurde Stand Dezember 2018 ohne XPS Viewer ausgeliefert. Laut den damaligen Release Notes (<u>https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started-19/rel-notes-19</u>) handelte es sich dabei um ein bekanntes Problem: "Language Packs and Features on Demand for Windows Server 2019 and Windows Server, version 1809 are not currently available on Windows Update.". Für aktuelle Windows Versionen mit allen Systemupdates trifft diese Einschränkung nach unserem Kenntnisstand nicht mehr zu.
 - ▼ Vereinzelt kann die Druckerkomponente unter Windows 10 nicht über den VM Installer eingerichtet werden. In diesem Fall versuchen Sie, den Drucker folgendermaßen einzurichten:
 - In der Systemsteuerung zu Geräte und Drucker anzeigen wechseln.
 - Drucker hinzufügen wählen.
 - Option Der gewünschte Drucker ist nicht in der Liste enthalten wählen.
 - Option Lokalen Drucker der Netzwerkdrucker mit manuellen Einstellungen hinzufügen wählen und auf Weiter klicken.
 - Option Vorhandenen Anschluss verwenden mit dem Eintrag FILE: wählen und auf Weiter klicken.
 - Bei Hersteller Microsoft wählen und bei Drucker den Eintrag Microsoft XPS Document Writer 4.
 - Falls dieser Drucker nicht aufgeführt ist, auf den Button Windows Update klicken. Die Liste der verfügbaren Drucker wird dann online abgerufen und aktualisiert. Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern.



• Anschließend auf Weiter klicken und den Assistenten zum Abschluß der Druckereinrichtung folgen.

Installation der Datenbankdatei

- Für eine Erstinstallation erhalten Sie auf Anfrage direkt von der knk Business Software AG oder über einen zertifizierten VM Partner eine leere Datenbankdatei inkl. Lizenz-ID. Die Lizenzierung der VM Applikationen erfolgt immer über die eingesetzte Datenbankdatei. Die Verfügbarkeit einer mit Lizenz-ID verknüpften Datenbankdatei ist also Voraussetzung zum Betrieb von VM Applikationen.
- ▼ Eine VM Datenbankdatei besteht aus
 - <Dateiname>.4DD die eigentliche Datenbankdatei
 - <Dateiname>.4DIndx die Indexdatei zur Datenbankdatei
 - <Dateiname>.Match Strukturinformationen zur Datenbankdatei
 - <Dateiname>.4VR die Lizenzdatei zur Datenbankdatei
- Fehlt die Indexdatei, wird sie automatisch beim Start von VM neu aufgebaut. Die Strukturinformationen werden ebenfalls neu erzeugt, wenn sie fehlen oder die Datenbankdatei mit einer neueren Version mit veränderter Struktur geöffnet wird.
- Zur Installationen empfehlen wir die gebündelte Ablage dieser Dateien in einem Unterverzeichnis wie z.B. VM-Data. Die Zugriffsberechtigungen müssen mindestens volle Schreibrechte ermöglichen; wir empfehlen Vollzugriff für den ausführenden Anwender der VM Applikation.
- Konfiguration
 - Die Standardwerte, mit denen die VM Applikationen vorbelegt sind, eignen sich für durchschnittliche Anforderungen und passen sich verschiedenen Hardwareausstattungen flexibel an. In besonderen Anwendnungsfällen oder zur bestmöglichen Systemoptimierung kann das Customizing der VM Standardkonfiguration sinnvoll sein.
 - Bei Fragen zur grundsätzlichen Vorgehensweise, setzen Sie sich bitte mit einem zertifizierten Partner in Verbindung. Kontaktinformationen zu den zertifizierten Partnern erhalten Sie unter <u>www.muellerprange.com/</u> <u>partner</u>.
 - Nachfolgend einige Anmerkungen und Erläuterungen zu den verschiedenen Konfigurationsoptionen.

▼ Konfiguration: Systemeinstellungen

Anzeigesprache und Zahlenformaten

- Die Konfiguration der Anzeigesprache sowie Datums- und Zahlenformaten in den VM Applikationen werden automatisch vom Betriebssystem übernommen.
- VM Client oder Einzelplatz starten unter einem Betriebssystem mit Anzeigensprache "Deutsch" als deutschsprachiger VM. Bei einem englischsprachigen Betriebssystem schalten VM Client und Einzelplatz beim Start auf Englisch als Anzeigesprache um.
- **TIPP** Optional kann jedes VM Konto individuell auf eine fixe, betriebssystemunabhängige Sprachvorgabe "Deutsch" oder "Englisch" vorkonfiguriert werden. Dazu in VM unter Ablage bzw. Datei > Allgemeine Einstellungen > Reiter Anzeige/Druckoptionen > Dropdown Sprache die gewünschte Option Standard (=automatische Anpassung wie Betriebssystem), Deutsch oder Englisch wählen.
- HINWEIS Der VM Server wird mit einer fixen Sprachvorgabe "Deutsch" ausgeliefert. Die automatische Sprachanpassung greift nur bei der Anzeige in der ersten Ebene der Benutzeroberfläche. Wechselt man in



untergeordnete Dialoge wie die Datenbankeinstellungen oder den Maintenance + Security Center, werden diese immer in Deutsch angezeigt.

- Ab VM 2020 werden Datums- und Zahlenformate automatisch vom Betriebssysteme übernommen. Eine individuelle Anpassung, die in früheren VM Versionen möglich war, wird technisch nicht mehr unterstützt.
- **HINWEIS** Wir empfehlen, die Zahlenformate innerhalb einer VM Client/Server Installation auf allen Geräten immer einheitlich zu konfigurieren.
- Performanceoptimierung f
 ür Betrieb als Applikation oder Windows Dienst
 - VM Server kann als Programm gestartet oder als Windows Dienst eingerichtet werden. Je nach Betriebsart kann über die erweiterten Systemeinstellungen das Betriebssystem mehr Leistung für den VM Server bereitstellen: Windows Start > Eingabe "Erweiterte Systemeinstellungen anzeigen" > Reiter Erweitert > Einstellungen > Erweitert > Reiter Erweitert > Prozessorzeitplanung. Dort die Option Optimale Leistung anpassen für entweder auf Programme oder Hintergrund für den Betrieb als Windows Dienst setzen.
- Energieoptionen f
 ür Windows Server
 - Der als Standardeinstellung ausgewählte Energiesparplan Ausblanciert in den Energieoptionen eines Windows Servers kann die Anwendungs-Performance eines VM Server ausbremsen. Wir empfehlen den Energiesparplan Höchstleistung für einen VM Server auszuwählen, oder individuell leistungsorientierte Einstellungen zu konfigurieren. Siehe Windows Start > Eingabe "Energiesparplan auswählen".

▼ Erforderliche Portfreigaben für Client/Server-Installationen

- Um die Verbindung zwischen VM Server und VM Client auf verschiedenen Rechnern zu ermöglichen, sind mehrere Ports in der/den jeweils eingesetzten Firewall(s) zwingend freizuschalten:
- ▼ 4D Client/Server Publication Port
 - Standardwert 19813, UDP+TCP erforderlich
 - kann in den Datenbank-Eigenschaften > Einstellungen > Client-Server > Netzwerk > Port angepasst werden
- ▼ 4D Application Server
 - = 4D Client/Server Publication Port + 1, nur TCP erforderlich
 - Standardwert dementsprechend 19814
- ▼ 4D SQL Server
 - Standardwert 19812, nur TCP erforderlich
 - kann in den Datenbank-Eigenschaften > Einstellungen > SQL > SQL-Server Start-Optionen > TCP Port angepasst werden
 - HINWEIS Der 4D SQL Server muss nicht explizit gestartet werden, wird aber trotzdem für 4D interne Befehle und Suchabfragen verwendet und muss dementsprechend für den fehlerfreien Betrieb verfügbar sein.
- ▼ Konfiguration: Datendatei öffnen
 - Die meisten Anwendungseinstellungen des VM Servers werden nach dem Applikationsstart in der Benutzeroberfläche des VM Server vorgenommen. Zum ersten Start nach der Installation den VM Server einfach über den Windows Explorer auf VM.EXE im Programmverzeichnis des VM Verlags-Manager[©] oder die vom Windows Installer optional angelegte Verknüpfung auf dem Desktop doppelklicken.



- HINWEIS Man kann den VM Server unter Windows über Rechtsklick, Menüoption Als Administrator ausführen starten. Für bestimmte Wartungs- oder Konfigurationsarbeiten ist das sogar notwendig. Wir empfehlen aber den ersten Start auf einem System immer mit dem Konto auszuführen, dass später für den Standardbetrieb zum Starten verwendet werden soll. So kann man direkt nach der Installation prüfen, ob alle Zugriffsberechtigungen passend gesetzt sind.
- ▼ Beim ersten Start wird die zu öffnende Datendatei abgefragt:

VM			
Für die Datenbank "VM" wurde keine Datendatei gefund Wollen Sie eine vorhandene auswählen oder eine neue anlegen?			
	Diese Datei wird benötigt, um die Daten zu speichern.		
	Abbrechen Erzeugen Öffnen		

▼ HINWEIS Das Erzeugen einer Datendatei ist eine 4D Standardfunktion, die VM nicht unterstützt.

🚥 Datendatei auswählen 🛛 🕹 🗙			
← → • ↑ <mark> </mark> « VIv	→ data → data 2020.0.354	✓ づ "data 2020.0.354" durchsuchen	D
Organisieren 🔻 🛛 Neuer	Ordner	≣≕ ▼ 🔟 (?
🔪 🛃 Schnellzugriff	Name	Änderungsdatum Typ	
y a semicizagini	📑 VM.4DD	05.05.2020 18:05 4D Data File	
 Dieser PC WM (E:) Netzwerk 			
	`		_ ^
Dateir	ame: VM.4DD	 ✓ 4D Data File (*.4dd;*.data) Öffnen Abbrechen 	/

- ▼ Datendatei (Dateityp *.4DD) auswählen und auf Öffnen klicken.
 - **TIPP** VM Server und VM Einzelplatz merken sich die zuletzt geöffnete Datendatei. Wenn man seine Datendatei wechseln möchte, einfach direkt nach dem Start der VM Applikation die ALT-Taste gedrückt halten, um folgenden Auswahldialog anzeigen zu lassen:



VM	
	Sie haben die "Alt"-Taste gedrückt.
	Wählen Sie die gewünschte Operation:
	🔿 Die Anwendung mit zuletzt benutzter Datendatei öffnen
	Eine andere Datendatei auswählen
	O Eine neue Datendatei erzeugen
	○ Eine Backup-Datei wiederherstellen
	O Das Maintenance und Security Center öffnen
	Abbrechen Weiter

- HINWEIS Auch in diesem Dialog wird die 4D Standardoption Eine neue Datendatei erzeugen von VM nicht unterstützt. Alle anderen Optionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
- ACHTUNG VM 2020.0 merkt sich die zuletzt verwendete Datendatei. Allerdings weicht das Verhalten von bisherigen VM Version ab. Bisher hat sich jede VM Applikation die zuletzt geöffnete Datendatei separat gemerkt. Wenn zum Beispiel auf einem Testsystem zwischen zwei verschiedenen VM Server Versionen gewechselt wurde, merkte sich jede Version ihre individuelle Datendatei. Ab VM 2020.0 wird im Anwenderverzeichnis die Konfigurationsdatei %appdata%\VM\lastDataPath.xml erzeugt, die für jede Anwendung pro Windows Anwender die zuletzt geöffneten Datendateien dokumentiert. Leider werden diese Information erzeugt, aber beim Start der Anwendung ignoriert. Jede VM Anwendung öffnet per default die zuletzt vom Anwender geöffnete Datendatei! Bitte achten Sie beim Wechsel von Datendateien darauf, um zum Beispiel das unbeabsichtige Struktur-Update einer Datendatei zu vermeiden! Wir arbeiten an einer Lösung und stellen ab Verfügbarkeit eine aktualisierte Version zur Verfügung.
- Nach Auswahl der Datendatei startet die VM Server Anwendung und zeigt das 4D Server Administration Fenster an.





- **TIPP** Die Anzeige des Reiters Monitor kann CPU Last erzeugen. Wir empfehlen das Fenster im Dauerbetrieb des VM Servers im Applikations-Modus zu schließen oder einer der anderen Reiter zu aktivieren. Das Fenster kann jederzeit über das Menü Fenster, Menüpunkt Administration wieder eingeblendet werden. Auf einem angemeldeten VM Client kann man über Ablage bzw. Datei > Bereich VM Spezial > System > Server Administration das Fenster auf dem Client anzeigen lassen, sofern man sich mit einem VM Konto angemeldet hat, das zur VM Anwendergruppe der Administratoren zugeordnet ist. Diese Option ist beim Betrieb als Windows Dienst essentiell, da VM 2020 mit 4D v18 als Dienst im *headless mode* läuft, d.h. fensterlos ohne Benutzeroberfläche.
- ▼ Konfiguration: Anwendungseinstellungen VM Server

Reiter Monitor

- Allgemeine System- und Leistungsübersicht. Im Abschnitt Überblick links unten kann am Eintrag Volume Shadow Copy der Status des 4D/VM VSS Dienstes abgelesen werden. Der 4D Server für Windows enthält den VSS Writer zur automatischen Verwaltung von Anfragen für Versionsstände (sog. *Snapshots*), die über den zentralen Windows-Dienst Volume Shadows Copy Service (VSS) verwaltet werden. VSS wird vom Windows Server bereitgestellt, damit Backup Programme zu bestimmten Zeitpunkten im laufenden Betrieb Versionsstände (Schattenkopien) von beliebigen Dateien oder ganzen Festplatten machen können.
- ✓ Der 4D/VM Server richtet den VSS Dienst automatisch ein. Im Regelfall sollte der Status Gestartet angezeigt werden. Auf nicht kompatiblen Betriebssystemen wie macOS oder 32-bit Windows Betriebssystemen lautet der Status Nicht zutreffend. Auf kompatiblen Betriebssystemen mit Konfigurationsproblemen lautet der Status Nicht gestartet und wird mit einem Ausrufezeichen auf gelben Grund ergänzt.





- **TIPP** Möglicherweise verfügt das aktuelle Anmeldekonto unter Windows nicht über ausreichende Berechtigungen, den 4D/VM VSS Dienst einzurichten. In diesem Fall den VM Server einmalig mit Administratoren-Rechten (Rechtsklick auf VM.EXE, Option Als Administrator ausführen) zur VSS Writer Installation starten. Sobald die Anzeige auf Gestartet umschaltet, war die VSS Writer Installation erfolgreich.
- ▼ Reiter Anwender
 - ▼ Die Übersicht über alle am Server angemeldeten Clients. Über die Suche oben rechts können die angezeigten Einträge gefiltert werden. Auf einen oder mehrere Listeneintrag und dann Nachricht senden klicken, um ein Popup am Client mit einem Nachrichtentext anzeigen zu lassen.

Bitte in 10 min. zu Wartungszv	vecken abmelden. Danke schön!
_	
	A

- Auf einen oder mehrere Listeneinträge und dann Prozesse überwachen klicken, um auf dem nächsten Reiter Prozesse nur die Prozesse der hier markierten Listeneinträge anzuzeigen. Auf einen Listeneintrag und dann Anwender abmelden klicken, um die aktive Anmeldung eines Clients am Server hart zu beenden.
- ▼ Reiter Prozesse
 - Analog zur Anwenderliste die Prozessliste. Neben der Suchfunktion sind zusätzlich Gruppierungs- und Filteroptionen verfügbar. Die Schaltflächen im unteren Bereich stehen in Abhängigkeit des Prozesstyps zur Verfügung, sind also nicht immer für jeden Eintrag verfügbar. Über Prozess löschen können einzelne Prozesse hart beendet werden. Über Prozess anhalten und Prozess fortsetzen können Prozesseinträge angehalten und fortgesetzt werden. Über Prozess debuggen können Prozesse, die aktiv auf dem Server ausgeführt werden, analysiert werden. Über Anwender beobachten wechselt man auf den Reiter Anwender und filtert dort die Anwender auf die markierten Prozesseinträge.
 - **HINWEIS** Die Schaltflächen zur Manipulation von Prozessen können sich massiv auf das Verhalten des 4D Servers oder die Ausführung von VM Code auswirken. Bitte nur verwenden, wenn Sie von zertifizierten VM Partnern oder Mitarbeitern der knk Business Software AG dazu aufgefordert werden.

▼ Reiter Wartung

- Hier kann die einfache Prüfung oder Komprimierung der Daten durchgeführt, ein Serverneustart oder ein VM Datenbackup initiiert, oder das Debbug- und Request-Logbuch de-/aktiviert werden.
- ▼ Prüfe Datensätze und Indizes
 - Einfache Überprüfung aller Datensätze und Indizes der Datendatei. Für eine erweiterte Überprüfung muss das Maintenance- und Security-Center (Menü Hilfe, Menüpunkt Maintenance- und Security Center) in der VM Server



Applikation verwendet werden. Nach Abschluss der Prüfung kann über Bericht anzeigen das Prüfprotokoll im Standardbrowser angezeigt werden.

- HINWEIS Die Prüfung kann zwar technisch während des laufenden Serverbetriebs erfolgen, wirkt sich aber teilweise signifikant auf die Performance aus. Wir empfehlen diese Option nur außerhalb der Kernarbeitszeiten zu nutzen!
- ▼ Komprimiere Daten
 - Einfache Komprimierung der Datendatei. Für erweiterte Optionen zur Komprimierung muss das Maintenance- und Security-Center (Menü Hilfe, Menüpunkt Maintenance- und Security Center) in der VM Server Applikation verwendet werden.
 - Die VM Datendatei sollte zur Wartung je nach Nutzungsintensität zwei bis vier Mal pro Jahr komprimiert werden. Auch nach umfangreichen Datenimporten oder vor Versionsupdates kann eine Komprimierung notwendig sein. Bei der Komprimierung wird die Datendatei reorganisiert und defragmentiert, und gelöschte Datensätze werden entfernt.
 - **HINWEIS** Um eine Komprimierung durchzuführen, müssen alle Clients abgemeldet werden. Es stehen diverse Optionen zur Anzeige von Meldungen auf den angemeldeten Clients und zum Vorgehen des Herunterfahrens bereit.

4D Server	
	 Abmelden vom Server in: min. Warte bis alle Clients abgemeldet sind. (Schlafende Clients ignorieren) Meldung: Diese Datenbank wird komprimiert. Bitte beenden Sie so schnell wie möglich. Alle Clients sofort abmelden und beenden. Abbrechen OK

- HINWEIS Während der Komprimierung werden die ursprüngliche Daten- und Indexdatei in einem Unterverzeichnis Replaced Files (Compacting) YYYY-MM-DD hh-mm-ss abgelegt, und neue komprimierte Kopien von Daten- und Indexdatei mit dem bisherigen Dateinamen an deren Stelle erzeugt. D.h., es wird ausreichend freier Festplattenspeicher benötigt, der in etwa der aktuellen Größe von Daten- und Indexdatei entspricht. Darüberhinaus kann zusätzlicher Speicher für temporäre Daten benötigt werden.
- Nach Abschluss der Komprimierung wird die VM Server Applikation automatisch neu gestartet. Über Reiter Wartung, Abschnitt Letzte Komprimierung, Button Bericht anzeigen kann das Protokoll der Komprimierung im Standardbrowser angezeigt werden.
- ▼ Uptime und Server neu starten
 - Anzeige der Laufzeit des VM Server seit dem letzten Applikationsstart.



• Über die Schaltfläche Server neu starten... kann der VM Server neu gestartet werden starten. Wie bei Komprimiere Daten stehen diverse Option zur Anzeige von Meldungen auf den angemeldeten Clients und zum Vorgehen des Herunterfahrens zur Verfügung.

▼ Letztes Backup

 Anzeige des Datums mit Uhrzeit des letzten und nächsten planmäßigen Backups, der dafür benötigt sowie der verfügbare Festplattenspeicher. Über Starte Backup kann ein Backup-Datensatz im laufenden Betrieb angelegt werden. Die Clients müssen dafür nicht abgemeldet sein, werden aber während des Backups vorübergehend nicht alle Aktionen ausführen können, wie zum Beispiel das Speichern von Datensätzen. An den Clients wird während der Sicherung eine Meldung angezeigt:

Backup läuft	
	Stopp

• Über Datenbank-Einstellungen... kann man die Backup-Konfiguration aufrufen. Wird im Details im entsprechenden Abschnitt der Dokumentation beschrieben.

▼ Debug- und Request-Logbuch

- Das Debug- und Request-Logbuch kann bei Fehlersuchen hilfreich sein.
- **HINWEIS** Im Regelfall sollte das Debug- und Request-Logbuch im Produktivbetrieb *nicht* aktiviert sein. Warum? Es werden teilweise sehr umfangreiche Logdatei erzeugt, die den Festplattendurchsatz für andere Prozesse wie Datenbankzugriffe stark ausbremsen können. Je nach Nutzung der Datenbank können an einem einzigen Tag Dutzende Gigabyte an Protokolldateien erzeugt werden, was im Dauerbetrieb früher oder später dazu führen wird, dass kein freier Festplattenspeicher mehr zur Verfügung steht. Deswegen bitte immer nur unter kontrolliertem Betriebsbedingungen aktivieren.
- Über Starte Debug- und Request-Logbuch wird die Protokollierung aktiviert. Die Zeitanzeige zeigt die Laufzeit der aktiven Protokollierung. Eine laufende Protokollierung kann über denselben Button, der dann Stopp Debug-Request-Logbuch benannt ist, wieder beendet werden.
- HINWEIS Bestehende Logs werden bei einem erneuten Start des Logbuchs überschrieben. Wenn mehrere Logbuch equenzen protokolliert sollen, bitte die bestehenden Logdateien vor dem erneuten Start des Logbuchs wegsichern. Die Laufzeitanzeige funktioniert mit 4D v18.0 HF1 leider vorübergehend nicht.
- Über Bericht anzeigen wird das Protokollverzeichnis im Windows Explorer oder macOS Finder angezeigt. Auf der Server Maschine sind darin verschiedene Dateien wie DebugLog oder RequestLog, Prozess- oder SMTP-Informationen enthalten, die Auskunft über die protokollierten Aktivitäten des VM Servers beinhalten. Ruft man den Dialog vom Client auf, wird ebenfalls ein lokaler Dateiordner geöffnet, der enthält aber nur Debug- oder Request-Information den VM Client betreffend!
- HINWEIS Die Protokolldateien werden generell auf eine Ausgabegröße von 10 MB pro Datei limitiert, anschließend wird eine weiter Datei vom gleichen Typ angelegt und im Dateinamen der Zähler erhöht.

Anwendungsserver

• Allgemeine Übersicht über den Betriebszustand und Systemparameter wie Uptime des VM Server, verwendete VM Applikation, Datendatei oder Logbuch, Betriebsart oder Systemadresse.



- Über den Button Anmelden ablehen werden umgehend alle Neuanmeldungen verhindert. Bestehende Anmeldungen können unverändert weiter arbeiten. Um Anmeldungen wieder zuzulassen, auf den umbenannten Button Anmelden erlauben klicken, damit der Server wieder für Neuanmeldung bereit ist.
- ▼ TIPP Auf die Pfad- und Dateiverweise für Struktur- und Datendatei klicken, um die Details zu den Dateipfaden zu sehen, die Pfade im Windows Explorer oder macOS Finder zu öffnen oder als Text in die Zwischenablage zu übernehmen.

Strukturdatei:	"VM.4DC" in Volume "C:"
Datendatei:	"VM.4DD" in Volume "E:"
Logbuch:	E:
	VM Technische Dokumentation
Modus:	Datendatei
	VM.4DD
Als Dienst gestartet:	Auf Festplatte anzeigen
Aktiv auf IP:	Pfad kopieren
Port:	19813
SSL aktiv:	Ja

SQL Server

- Statusübersicht zum integrierten SQL Server, der für VM Clients immer erreichbar ist und im VM Code an verschiedenen Stellen zum Beispiel für Abfragen verwendet wird. Deshalb muss der ihm zugewiesene Port auch zwingend für einen störungsfreien Betrieb der VM Clients erreichbar sein.
- HINWEIS Der integrierte SQL Server muss für die Nutzung durch VM Clients **nicht** gestartet werden. Über den Button Start SQL Server wird der Zugriff auf den integrierten SQL Server durch externe Applikationen ermöglicht, Stop SQL Server beendet ihn wieder. Bitte beachten, dass der Zugriff eine Authentifzierung und erweiterte Zugriffskonfiguration erfordert und den Einsatz des von der knk Business Software AG nicht unterstützten 4D ODBC Treibers erfordert.

▼ HTTP Server

- Statusübersicht zum integrierten Web Server.
- HINWEIS Der VM Web Services Client stellt die SOAP Web Services für den Zugriff auf VM Daten bereit. Der Verwendung der VM Web Services über den integrierten Web Server wird nicht unterstützt.
- ▼ Real Time Monitor
 - Der Real Time Monitor überwacht das Fortschreiten außergewöhnlich lang andauernder Operationen der Server Applikation in Echtzeit. Über die Checkbox Operationen für mindestens 5 Sekunden anzeigen bleiben die Einträge etwas länger sichtbar. Markiert man einen Eintrag, werden im rechten Listenbereich Detailinformationen dazu angezeigt.
- ▼ Update
 - Das Update auf VM 2020 kann nicht nach dem von früheren Versionen gewohntem Vorgehen durchgeführt werden. Die vollständige Umstellung auf 64-bit bei allen VM Anwendungen hat umfangreiche Änderungen am Programm-Code und den Austausch oder die Aktualisierung etlicher Plugins erforderlich gemacht. Insbesondere die Umstellung von 4D Write auf 4D Write Pro stellt technisch einen sehr großen Schritt dar. Das



neue 4D Write Pro ist komplett neu geschrieben worden und setzt intern ein neues HTML-basierendes Dateiformat ein. Die Datenmigration der 4D Write Dokumente auf das neue 4D Write Pro Format macht einen Großteil des veränderten Update-Verfahrens aus.

- Mit 4D v18 und VM 2020 sind viele technisch überholte Komponenten entfernt wurden. Dadurch sind diese Software Versionen auf dem neuesten Stand, fit für die Zukunft und voll kompatibel mit den neuesten Betriebssystem-Versionen. Allerdings kostet das beim Update auf VM 2020 einmalig mehr Aufwand. Deutlich mehr Aufwand, als man es von früheren Updates kennt. Die gute Nachricht – die Updates nach VM 2020 werden wieder so einfach wie früher, vielleicht sogar noch ein wenig einfacher.
- HINWEIS Das einmalige Vorgehen der Datenmigration von einer früheren VM Version auf VM 2020 erfordert mehr Zeit als gewohnt. Je nach Dateninhalten sogar deutlich mehr Zeit! Als grobe Orientierung, bei unseren Tests hat sich mit sehr unterschiedlichen Datenbeständen der Zeitbedarf um den Faktor 3 bis 7 erhöht. Und noch eine grobe Orientierung: je größer der Datenbestand, desto höher kann der Faktor ausfallen.
- **TIPP** Wir empfehlen deshalb, ein Testupdate mit Ihrem Datenbestand durchzuführen, um den Zeitaufwand besser einschätzen zu können. Die Phase der Datenmigration von 4D Write Dokumenten auf das neue 4D Write Pro Format kann bei umfangreichen Datenbeständen 24 Stunden und mehr dauern. Da nach dieser Migrations-Phase noch weitere Prüf- und Wartungsarbeiten notwendig sein können, ist bei sehr großen Datenbeständen mit mehreren 100.000en 4D Write Dokumenten möglicherweise ein ganzes Wochenende oder mehr für die Umstellung erforderlich.
- ▼ BITTE UNBEDINGT BEACHTEN Das Update von einer früheren Version auf VM 2020 muss zwingend wie nachfolgend beschrieben durchgeführt werden. Nur so sind nach dem Update wieder alle Daten uneingeschränkt nutzbar. Wenn Sie die Anleitungen nicht befolgen oder nach dem bisher etablierten Vorgehen arbeiten, werden u.a. folgende Probleme auftreten können:
 - alle 4D Write Formulare und Dokumente sind ohne nutzbare Inhalte
 - in 4D Write eingefügte Grafiken in nicht mehr unterstützten Dateiformaten (PICT, Apple QuickTime) können nicht mehr angezeigt werden
 - der Aufruf von Methoden, die auf 4D Write Dokumente zugreifen, wird Fehlermeldungen oder sogar Programmabstürze zur Folge haben
 - die meisten Quick Report und Super Report Zahlenformatierungen werden fehlerhaft sein
 - sehr wahrscheinlich wird eine eingesetzte FiBu-Schnittstellen fehlerhafte Zahlenformatierungen ausgeben
- Update: Vorbereitung

Systemanforderungen pr üfen

- Die aktuellen Systemanforderungen sind in einem separaten PDF-Dokument beschrieben, das im Download-Paket enthalten oder im Download-Verzeichnis unter <u>ftp.knk.de</u> im jeweiligen Versionsverzeichnis verfügbar ist.
- ▼ Ein besonderer Hinweis zur 4D Write Pro Kompatibilität mit Schriftformaten
 - 4D Write Pro unterstützt ausschließlich TrueType- und OpenType–Schriften. Der Einsatz von PostScript Schriften ist ab VM 2020 nicht mehr möglich. Falls Sie VM 2017.5 oder früher derzeit mit PostScript Schriften einsetzen, empfehlen wir eine Umstellung der Schriften auf TrueType oder OpenType **vor** dem Update auf VM 2020.
 - Bei der Datenkonvertierung in das 4D Write Pro Format werden alle bestehenden Schriftenzuweisungen aktualisiert. Steht die im Dokument verwendete Schrift während des Updates nicht zur Verfügung, wird die ursprüngliche Schriftenzuweisung mit einer Standardschriftzuweisung "Times New Roman" ergänzt. Bei der Verwendung eines so konvertierten 4D Write Pro Dokumentes wird der Text in Times New Roman formatiert,



solange die ursprüngliche Schrift nicht verfügbar ist — weil sie auf dem aktuell verwendeten Rechner fehlt oder weil es eine technisch nicht mehr unterstützt PostScript Schrift ist.

• Wenn Sie Ihre PostScript Schrift vor dem Update durch eine TrueType- oder OpenType-Variante ersetzen, können Sie in Ihren Formulardateien die neuen Schriften zuweisen. Alle nachfolgend erzeugten Dokumente, die diese Formulare verwenden, können dann unter Beibehaltung ihrer Schriftformatierungen auf 4D Write Pro migriert werden.

Versionskompatibilität prüfen

- **HINWEIS** Die Mindestanforderung an den Versionsstand für ein Update auf VM 2020 ist **VM 2011 SP2**. Wenn Sie derzeit noch eine ältere VM Version als VM 2011 SP2 einsetzen, kontaktieren Sie bitte einen zertifizierten VM Partner (<u>https://www.muellerprange.com/partner/</u>) für das weitere Vorgehen.
- Unter <u>ftp.knk.de</u> können die aktuellen Versionen und einige Zwischenversionen heruntergeladen werden.

▼ Freien Festplattenspeicher prüfen

- Die Installationsdateien benötigen je nach Betriebssystem ca. 1,0 GB (Windows) bis 1,3 GB (macOS) pro VM Version.
- Jede Vollinstallation einer VM Version benötigt je nach Betriebssystem ca. 2,15 GB (Windows) bis 3,0 GB (macOS).
- ▼ Manuelle Kopie des aktuellen Datenbestandes Speicherbedarf entsprechend einplanen oder zusätzliche Laufwerke temporär bereitstellen
 - VM Server beenden und anschließend den gesamten Datenbestand kopieren. "Gesamter Datenbestand" meint das Verzeichnis der Datendatei inkl. .4DIndx- und .Match-Datei sowie, falls vorhanden, zusätzliche Konfigurationsdateien oder ein Dokumenten-Verzeichnis. Damit kann jederzeit sehr kurzfristig die bisher genutzte VM Version mit dem zuletzt eingesetzten Datenbestand reaktiviert werden.
- Während der einzelnen Arbeitsschritte werden teilweise temporäre Daten erzeugt, die zusätzlichen Speicherbedarf benötigen.
- Nach jedem Arbeitsschritten der VM 2020 Datenmigration kann man optional Zwischenstände der Datendatei sichern.

Download der VM Versionen

- Für ein Update auf VM 2020 benötigt man die Installationsdateien, die als Windows Installer Applikation oder macOS DiskImage verfügbar sind. Für die einmalige 4D Write auf 4D Write Pro Datenmigration wird die Zwischenversion
 VM 2020.0.191 x86 benötigt, die ausschließlich für Windows Betriebssysteme verfügbar ist, und im Windows Installer für VM 2020 oder höher enthalten ist.
- HINWEIS Wenn Sie in einer reinen Apple macOS Umgebung arbeiten und keinen Zugriff auf Windows Systeme, zum Beispiel in Form von virtuellen Maschinen haben, kontaktieren Sie bitte einen zertifizierten VM Partner (<u>https://www.muellerprange.com/partner/</u>), um das beste Vorgehen für Ihre 4D Write Pro Datenmigration zu erörtern.

▼ VM Lizenz ID vorhanden?

- Für ein Update auf eine höhere Major Release Version, wie zum Beispiel von VM 2017 auf VM 2020, wird eine aktuelle VM Lizenz ID benötigt. Innerhalb einer Major Release Version, wie zum Beispiel VM 2020.0 auf VM 2020.1, wird keine neue VM Lizenz ID benötigt.
- **HINWEIS** Ohne gültige VM Lizenz ID kann ein aktualisierter Datenbestand 4 Tage lang mit der bisherigen Lizenzierung eingesetzt werden. Danach sind keine VM Anmeldungen mehr möglich, bis eine neue VM Lizenz ID eingespielt wird.
- ANMERKUNG Für das Update auf VM 2020 von einer VM Version 2017 oder früher wird keine Leerdatendatei benötigt.
- Installation



- Wie oben im Abschnitt Installation beschrieben.
- ▼ Für die Aktualisierung des PDF-XChange Druckertreibers (nur für Microsoft Windows) empfehlen wir folgendes Vorgehen:
 - Deinstallieren der bereits installierten, älteren Version über die Systemsteuerung.
 - Rechner neu starten, um Deinstallation abzuschließen.
 - Aktuelle Version installieren und Rechner zum Abschluß der Installation erneut neu starten.
- Deaktivierung der Job Queue
 - Aufgrund der möglicherweise umfangreichen Laufzeiten des Updates empfehlen wir die Ausführung der Batchjobs bzw. Job Queue vorbereitend vollständig zu deaktivieren:
 - Ablage bzw. Datei > Menüpunkt Bereich VM-A Stamm > Menü Sonstiges > Menüpunkt Einstellungen Job Queue
 - Bereich Grundeinstellungen > Option Job Queue aktivieren deaktivieren
- ▼ Update: Vorgehensweise
 - Bisher war für die Aktualisierung des Datenbestands der Archivexport mit anschließendem Archivimport in eine Leerdatendatei als Vorgehensweise gefordert.
 - ▼ Ab VM 2020 ändert sich diese Vorgabe folgendermaßen:
 - wenn ein Datenbestand einer VM Version älter als VM 2011 SP2 aktualisiert werden soll
 - klassisches Update auf Version VM 2011 SP2 über Archivex-/-importverfahren inkl. Aktualisierung der 4D Write und SuperReport Dokumente. Anschließend weiteres Vorgehen wie im folgenden Punkt beschrieben.
 - Bei Fragen zur Vorgehensweise kontaktieren Sie bitte einen zertifizierten VM Partner (<u>https://www.muellerprange.com/partner/</u>).
 - ▼ wenn ein Datenbestand einer VM Version von VM 2011 SP2 bis einschließlich VM 2017.5 eingesetzt wird
 - **Schritt 1:** erweiterte Prüfung der Datendatei über den Maintenance- und Security Center (MSC), ggf. Fehlerbehebung falls erforderlich
 - Schritt 2: erweiterte Datenkomprimierung im MSC
 - Schritt 3: geprüfte und komprimierte Datendatei mit VM 2020.0.191 x86 Einzelplatzversion (nur für Windows verfügbar) öffnen und das automatische 4D Strukturupdate durchführen
 - Schritt 4: mit VM 2020.0.191 x86 Einzelplatzversion das 4D Write Update Phase 1 (Bildkonvertierung) durchführen
 - Schritt 5: Datendatei mit VM 2020.0 x64 Einzelplatzversion öffnen und das automatische 4D Strukturupdate durchführen
 - Schritt 6: mit VM 2020.0 x64 Einzelplatzversion das 4D Write Update Phase 2 (4D Write Pro Formatkonvertierung) durchführen
 - **Schritt 7:** automatische Update Zahlenformate für QuickReports und SuperReports durchführen
 - falls erforderlich manuelle Validierung der Zahlenformate in SuperReport Scripts durchführen
 - Schritt 8: ggf. manuelles Update Zahlenformate für SFE FiBu Schnittstellen durchführen



- Die einzelnen Schritte werden nachfolgend detailliert beschrieben.
- Neben den einzelnen Schritten zur Datenmigration von 4D Write Dokumenten, den Quick- und SuperReports sowie einer ggf. notwendigen Anpassung der Zahlenformate in einzelnen SuperReport Scripts und SFE FiBu-Schnittstellen besteht der wesentliche Unterschied zum bisherigen Vorgehen der Datendateistruktur. Die bisherige Empfehlung des Datenex- und -imports weicht nun der automatischen 4D Strukturanpassung.
- ▼ Dazu folgende Anmerkungen:
 - Ein vollständiger Archivexport mit nachfolgendem Archivimport in eine neue Leerdatendatei aktualisiert nicht nur die Datenstruktur, also Feld- und Tabellenstrukturen, sondern resultiert auch in einer umfangreichen Datenhygiene. Alle Indeces werden neu aufgebaut und Dateninhalte werden ggf. von Fehlern bereingt. Dieser Vorgang erfordert je nach Datenumfang einige Minuten oder auch viele Stunden.
 - Das automatische 4D Strukturupdate dauert längstens wenige Minuten. Entspricht aus Sicht der Datenpflege aber auch nur einem Bruchteil der Leistungen, die beim Archivex-/import aufgebracht werden. Deshalb muss das automatische 4D Strukturupdate unbedingt mit der separaten Aufgabe der Datenprüfung und Datenkomprimierung im MSC ergänzt werden.
 - Unterm Strich ergibt sich beim Vergleich der beiden Vorgehensweisen keine Zeitersparnis. Der wesentliche Vorteil liegt aber in der Entkopplung der Tätigkeiten. Es ist nicht notwendig, die o.g. Schritte 1 und 2 direkt vor den nachfolgenden Maßnahmen durchzuführen. In der Praxis heißt das, daß Datenprüfung und Datenkomprimierung einige Tage vor dem eigentlichen Update durchgeführt werden können, um dann den Arbbeitsblock der Datenmigration mit geringem zeitlichen Verzug durchzuführen.
 - **HINWEIS** Die Wirkung einer Datenkomprimierung hält eine Weile. Man muss seine Datendatei nicht jede Woche komprimieren. Aus der Praxis lautet die Empfehlung, eine Datenkomprimierung ca. 1-2 mal pro Jahr durchzuführen. Es spricht also nichts dagegen, diesen möglicherweise zeitaufwändigen Arbeitsschritt einige Tage oder auch Wochen vor dem eigentlichen Updatetermin durchzuführen. Je größer der zeitliche Abstand zwischen Schritt 1+2 und der Datenmigration ist, desto eher empfiehlt sich aber eine zusätzliche Datenprüfung zum Zeitpunkt des eigentlichen Updates als Schritt 1 durchzuführen, da nicht ausgeschlossen werden kann, ob in den verstrichenen Tagen oder Wochen seit der letzten Prüfung Probleme aufgetreten sind. In so einer Konstellation kann dann zum Zeitpunkt des Updates Schritt 2 entfallen.
 - **TIPP** Die Datenprüfung und -komprimierung empfiehlt sich grundsätzlich nach umfangreichen Datenimporten oder umfangreichen Datenlöschungen. Insbesondere nach umfangreichen Datenlöschungen kann durch diese Maßnahmen die Größe der Datendatei verringert werden, was sich im Endeffekt auch in verbesserter Performance niederschlagen kann.
 - ▼ WARNUNG Die erweiterte Komprimierung mit aktivierter Zusatzoption Komprimiere Adresstabelle macht die sogenannten SETs ungültig. SETs sind 4D-interne Zeiger auf Datensätze, also sehr kompakte Datensatzreferenzen. VM bietet die Nutzung von SETs in sehr vielen Bereichen an, viele Anwender nutzen SETs zur Sicherungen ihrer Selektionen. Zum Beispiel zum Merken einer Auswahl von Ansprechpartner, an die man demnächst ein Mailing verschicken möchte.
 - Stellen Sie sich bitte folgende Situation vor: ein Anwender bereitet ein Mailing für die kommende Woche vor und erstellt dafür ein SET der Empfängeradressen. Der Administrator führt am Wochenende eine erweiterte Datenkomprimierung mit aktivierter Option Komprimiere Adresstabelle durch, die alle SETs ungültig werden lässt. Nach dem Wochenende will der Anwender sein Mailing verschicken und stellt überrascht fest, dass seine SETs nicht mehr gültig sind. Dieses Problem muss auf organisatorischer Ebene im Vorfeld geklärt werden. Details zum Vorgehen bei der Komprimierung sind in den nachfolgenden Abschnitten aufgeführt.
 - Bei Fragen zur optimalen Vorgehensweise bei der Datenkomprimierung kontaktieren Sie bitte einen zertifizierten VM Partner (<u>https://www.muellerprange.com/partner/</u>).
 - Während der 4D Write Datenmigration Phase 1 und Phase 2 werden nur interne, in der Datendatei gespeicherte 4D Write Dokumente konvertiert. Über die VM Dokumentenverwaltung verarbeitete Dokumente werden nicht im 4D Write Dateiformat abgelegt und müssen deshalb auch nicht konvertiert werden. Dies betrifft auch die 4D Write



Dokumente, die aus VM als E-Mail versendet werden und auf die anschließend in der Brieftabelle in Form der "versendeten E-Mails" zugegriffen werden kann. Diese Dateien werden extern im HTML-Format abgelegt.

- ▼ Update: erweiterte Datenprüfung über MSC
 - VM Server in der aktuell im Einsatz befindlichen Version im Applikations-Modus starten. Die nachfolgenden Arbeitsschritte können nicht im Dienst-Modus ausgeführt werden.
 - ▼ Um unbeabsichtige Client-Anmeldung während der Wartungsarbeiten zu verhindern, kann man
 - über das Menü Fenster > Menüeintrag Administration > Reiter Anwendungsserver > Button Anmelden lehnen Neuanmeldung blockieren. Nach einem Neustart des VM Server wird die Blockade wieder aufgehoben und muss ggf. erneut aktiviert werden.
 - über das Menü Bearbeiten > Menüeintrag Datenbank-Eigenschaften > Untermenü Struktuir-Einstellungen... > Reiter Client-Server > Bereich Netzwerk > Eingabefeld Port den Netzwerk-Port des VM Server vom Standard-Port 19813 auf einen beliebigen anderen umstellen. Damit wird der Server beim Start eines Clients versteckt und kann nur noch durch explizite Eingabe von Netzwerkadresse und -port erreicht werden. So kann man durch einen Wechsel auf zum Beispiel Port 19833 den Zugriff für alle Mitarbeiter blockieren, die nicht über diese Änderung informiert sind. Administrative Mitarbeiter, die Kenntnis über diese Port-Änderung haben, können hingegen auch Wartungsarbeiten durchführen, die eine Client-Anmeldung erfordern.
 - **TIPP** Die Datenprüfung kann auch mit aktiven Client-Anmeldung ausgeführt werden. Allerdings kann dadurch die Anwendungsperformance deutlich reduziert werden. Außerdem kann ein Client Datensätze blockieren, was die Prüflaufzeit signifikant verlängern kann. Da der Server nach der Datenprüfung ohne weitere Eingriffe uneingeschränkt genutzt werden kann, wird die Datenprüfung in der Praxis gerne abends nach den Kernarbeitszeiten gestartet. Das Prüfungergebnis kann dann später zu einem beliebigen Zeitpunkt von der Administration validiert werden.

Datenprüfung durchführen

- **HINWEIS** Je nach Datenvolumen und Hardwareausstattung kann eine Datenprüfungen von einigen Minuten bis zu mehreren Stunden dauern.
- Sicherstellen, dass keine aktiven Client-Anmeldung vorhanden sind.
- MSC über Menü Hilfe > Menüeintrag Maintenance- und Security Center öffnen.
- Reiter Prüfen aktivieren.
- Obersten Button Datensätze und Indizes prüfen klicken.
- ▼ Nach vollständiger Prüfung wird das Prüfergebnis neben den jeweiligen Buttons angezeigt:
 - Button Datensätze und Indizes prüfen: positives Ergebnis "Diese Datendatei ist korrekt."
 - Button Nur Datensätze prüfen: positives Ergebnis "Alle Datensätze sind korrekt."
 - Button Nur Indizes prüfen: poistives Ergebnis "Alle Indizes sind korrekt."
- Optional kann über den Button Logbuch anzeigen das Prüfergebnis im Standardbrowser angezeigt werden.
- ▼ Wenn ein negatives Prüfergebnis angezeigt wird?
 - Bei Indexfehlern ist die einfachste Vorgehensweise den Server zu beenden, die Indexdatei .4DIndx im Verzeichnis der Datendatei zu löschen, den VM Server neu zu starten und den automatischen Neuaufbau des Index abzuwarten. Anschließend erneute Datenprüfung wie oben beschrieben durchführen.
 - HINWEIS Der Neuaufbau der Indexdatei kann je nach Datenvolumen und -zusammensetzung zwischen einigen Minuten oder mehreren Stunden erfordern.



- Bei Datenfehlern oder dauerhaften Indexfehler, die auch nach einem Neuaufbau der Indexdatei auftreten, kontaktieren Sie bitte einen zertifizierten VM Partner (<u>https://www.muellerprange.com/partner/</u>), um das weitere Vorgehen abzuklären.
- TIPP Die Option Anwendung prüfen ist zur Datenprüfung nicht erforderlich und kann ignoriert werden.
- Update: erweiterte Datenkomprimierung über MSC
 - Nachdem die erweiterte Datenprüfung im MSC positiv ausgefallen ist, kann im direkten Anschluß die erweiterte Datenkomprimierung durchgeführt werden. Wie bei der Datenprüfung muss der VM Server im Applikationsmodus betrieben werden und es sollten keine aktiven Client Anmeldung existieren.
 - HINWEIS Im Gegensatz zur Datenprüfung wird der VM Server zur Datenkomprimierung immer nach einer Sicherheitsabfrage im exklusiven Wartungsmodus neugestartet, der keine Client-Anmeldungen mehr zulässt. Maßnahmen zur Absicherung von Neuanmeldungen sind also nicht notwendig. Sind zum Zeitpunkt des Wechsels in den Wartungsmodus noch Clients angemeldet, wird der Wartungsmodus erst nach Abmeldung aller Clients gestartet. Jeder Client erhält eine Aufforderung zur Abmeldung, muss diese aber interaktiv bestätigen. Sollte es durch bestehende Client-Anmeldungen zu einer Blockade des Wartungsmodus kommen, kann die Komprimierungs-Aufgabe am Server auch wieder abgebrochen werden.
 - ▼ Wie oben bereits erwähnt, kann die Datenkomprimierung in zwei unterschiedlichen Ausprägungen ausgeführt werden: die einfache und die erweiterte Komprimierung. Wodurch unterscheiden sich die beiden Verfahren?
 - Bei beiden Verfahren werden Leerräume von gelöschten Datensätzen aus der Datendatei entfernt.
 - Bei beiden Verfahren wird eine vollständige Kopie der Daten- und Indexdatei in einem Unterverzeichnis im Ordner der Datendatei erzeugt.
 - Hinweis Wenn auf der Festplatte nicht genügend Speicherplatz für die Anlage einer Kopie ist, sind die entsprechenden Schaltflächen im MSC gedimmt.
 - Führt man mehrere Komprimierungen durch, wird für jeden Lauf ein eigenes Unterverzeichnis im Ordner der Datendatei mit einer Kopie der Daten- und Indexdatei erzeugt.
 - Nur im erweiterten Modus können die Verzeichnisse zur Ablage der bisherigen und der komprimierten Daten individuell festgelegt werden. Das kann zum Beispiel hilfreich sein, um die Kopie der bisherigen Daten auf ein separates Laufwerk auszulagern.
 - ▼ Nur im erweiterten Modus steht die Option Erzwinge Aktualisierung aller Datensätze zur Verfügung.
 - Dadurch wird jeder Datensatzinhalt während der Komprimierung komplett neu geschrieben. Ist diese Option nicht aktiviert, wird lediglich die Persistenz auf der Festplatte reorganisiert. Durch das vollständige Neuschreiben der Datensätze können neben der eigentlichen Komprimierung der Datendatei auch Reparaturen einzelner Daten erreicht werden. Zusätzlich werden die Indizes aktualisiert.
 - ▼ Nur im erweiterten Modus steht die Option Komprimiere Adresstabelle zur Verfügung.
 - In Kombination mit der vorherigen Option wird die Adresstabelle für die Datensätze komplett neu aufgebaut. Diese Option ist besonders dann sinnvoll, wenn umfangreiche Daten in der Datenbank angelegt und dann wieder gelöscht wurden. Zum Beispiel ein umfangreicher Adressdatenimport mit anschließender Datenkonsolidierung.
 - ▼ WARNUNG Diese Option macht die sogenannten SETs ungültig. SETs sind 4D-interne Zeiger auf Datensätze, also sehr kompakte Datensatzreferenzen. VM bietet die Nutzung von SETs in sehr vielen Bereichen an, viele Anwender nutzen SETs zur Sicherungen ihrer Selektionen. Zum Beispiel zum Merken einer Auswahl von Ansprechpartner, an die man demnächst ein Mailing verschicken möchte.
 - Stellen Sie sich bitte folgende Situation vor: ein Anwender bereitet ein Mailing für die kommende Woche vor und erstellt dafür ein SET der Empfängeradressen. Der Administrator führt am Wochenende eine erweiterte



Datenkomprimierung mit aktivierter Option Komprimiere Adresstabelle durch, die alle SETs ungültig werden lässt. Nach dem Wochenende will der Anwender sein Mailing verschicken und stellt überrascht fest, dass seine SETs nicht mehr gültig sind. Dieses Problem muss auf organisatorischer Ebene im Vorfeld geklärt werden.

- Die Komprimierung ohne Neuaufbau der Adresstabelle ermöglicht eine für bestehende SETs nicht-destruktive Komprimierung. Aus technischer Sicht kann aber im Einzelfall der Neuaufbau der Adresstabelle eine sinnvolle Option sein. Übrigens nach dem bisherigen Updateverfahren über Archivex-/import sind vorher angelegte SETs ebenfalls ungültig.
- WARNUNG Diese Option kann die Laufzeit einer Komprimierung signifikant erhöhen.
- **TIPP** Im MSC auf den Reiter Informationen wechseln. Auf den Reiter Tabellen wechseln. Vergleichen Sie die Summen für die Spalten Datensätze und Größe der Adresstabelle. Bei signifikanten Abweichungen kann der Neuaufbau der Adresstabelle sinnvoll sein.
- HINWEIS Durch diese Option werden die Adresstabelle und dadurch auch die durch die Komprimierung neu angelegte Datendatei inkompatibel zum bisherigen Backup-Logbuch, sofern VM mit aktivem Backup und Backup-Logbuch betrieben wird (empfohlen!). Das Logbuch wird deshalb bei der Komprimierung mit aktivierter Option Komprimiere Adresstabelle automatisch gesichert und beim nächsten Start der Anwendung muss ein neues Logbuch angelegt werden.
- **TIPP** Wie bei der Datenprüfung können die Optionen zur Komprimierung der Struktur im VM Kompilat ignoriert werden.
- **HINWEIS** Je nach Datenvolumen und Hardwareausstattung kann eine Datenkomprimierung von einigen Minuten bis zu mehreren Stunden dauern.
- Einfache Datenkomprimierung durchführen
 - Sicherstellen, dass keine aktiven Client-Anmeldung vorhanden sind.
 - MSC über Menü Hilfe > Menüeintrag Maintenance- und Security Center öffnen.
 - **TIPP** Wenn der MSC in der aktuellen VM Version noch nie geöffnet wurde, werden u.U. ungenaue Werte zum Status der Datendatei angezeigt. Im Reiter Informationen auf den Reiter Daten wechseln. Je nach Datenvolumen kann es einige Sekunden dauern, bis die Anzeige aktuell ist.
 - Reiter Kompakt aktivieren.
 - ▼ Button Komprimiere Datensätze und Indizes klicken.



🖲 Maintenar	ce und Security Center	×
Informatio Aktivität Analyse Prüfen Backup	Kompakt Komprimiere Datensätze und Indizes Die aktuelle Datei wird im Ordner "Replaced Files (Compacting)" gesichert. Die komprimierte Datei wird zur neuen Datei. Information Die Gesamtgröße der Dateien (Daten + Index) beträgt 411,56 MB. Benutzt werden 100%. Die Datendatei muß nicht komprimiert werden.	
Kompakt Zurückfahren Wiederhers	Komprimiere Struktur Die aktuelle Datei wird im Ordner "Replaced Files (Compacting)" gesichert. Die komprimierte Datei wird zur neuen Datei. Information Die Gesamtgröße dieser Dateien (Struktur + Index) beträgt 280,00 MB. Benutzt werden 100%. Die Struktur muß nicht komprimiert werden.	
Reparieren Leparieren Verschlüsseln	Erweitert > Logbuch anzeigen	

▼ Es wird eine Bestätigung zum Wechsel in den Wartungsmodus abgefragt.



▼ Nach Bestätigung der Abfrage beendet sich die VM Server Applikation und startet automatisch neu. Der MSC wird automatisch geöffnet. Im unteren Fensterbereich wird die Aktivität und der aktuelle Status angezeigt.



🖲 Maintenar	nce und Security Center	×
	Kompakt	
Informatio	Komprimiere Datensätze und Indizes	
Aktivität Analyse	Die aktuelle Datei wird im Ordner "Replaced Files (Compacting)" gesichert. Die komprimierte Datei wird zur neuen Datei. Information	
Prüfen	Diese Information ist nicht verfügbar wenn die Datenbank im Wartungsmodus geöffnet ist.	
Backup		
Kompakt	Komprimiere Struktur Die aktuelle Datei wird im Ordner "Replaced Files (Compacting)" gesichert.	
ل Zurückfahren	Die komprimierte Datei wird zur neuen Datei. Information Diese Information ist nicht verfügbar wenn die Datenbank im Wartungsmodus geöffnet ist.	
Wiederhers		
Reparieren		
A Verschlüsseln	Komprimiere Datensätze in Tabelle RE_Posten	op

▼ Nach Abschluss der Komprimierung wird der Status im MSC Fenster visualisiert.

•

•

😈 Maintenan	ce und Security Center	×
1	Kompakt	
Aktivität Analyse	Die aktuelle Datei wird im Ordner "Replaced Files (Compacting)" gesichert. Die komprimierte Datei wird zur neuen Datei.	
Prüfen	 Diese Information ist nicht verfügbar wenn die Datenbank im Wartungsmodus geöffnet ist. Komprimierung erfolgreich beendet. Die ursprüngliche Datei wird in einem "Replaced files" Ordner gesichert. Die komprimierte Datei wird zur neuen Datendatei. 	
Kompakt	Komprimiere Struktur Die aktuelle Datei wird im Ordner "Replaced Files (Compacting)" gesichert. Die komprimierte Datei wird zur neuen Datei. Information Diese Information ist nicht verfügbar wenn die Datenbank im Wartungsmodus geöffnet ist.	
Wiederhers		
Reparieren		
Verschlüsseln	Erweitert > V Logbuch anzeigen	



 Der VM Server befindet sich jetzt immer noch im Wartungsmodus und ist für Client Anmeldung nicht verfügbar. Hierfür den MSC schließen. Es erscheint der Hinweis zum Beenden des Wartungsmodus.



• Damit ist die einfache Komprimierung abegschlossen. Der VM Server kann wieder gestartet werden.

▼ Erweiterte Datenkomprimierung durchführen

- Sicherstellen, dass keine aktiven Client-Anmeldung vorhanden sind.
- MSC über Menü Hilfe > Menüeintrag Maintenance- und Security Center öffnen.
- **TIPP** Wenn der MSC in der aktuellen VM Version noch nie geöffnet wurde, werden u.U. ungenaue Werte zum Status der Datendatei angezeigt. Im Reiter Informationen auf den Reiter Daten wechseln. Je nach Datenvolumen kann es einige Sekunden dauern, bis die Anzeige aktuell ist.
- Reiter Kompakt aktivieren.
- Button Erweitert > unten rechts klicken.
- ✓ Hier können die erweiterten Optionen wie Zielverzeichnisse für die ursprüngliche und zu komprimierende Datenund Indexdatei, oder die erweiterten Optionen zur Aktualisierung aller Datensätze und der Komprimierung der Adresstabelle aktiviert werden.



🖲 Maintenan	ce und Security Center	×
Û	Kompakt	
Informatio		
	Zu komprimierende Datendatei:	
	E:\VM Technische Dokumentation\Datendatei\VM.4DD	
Aktivität Analyse	Backup der Original Dateien:	
	E:\VM Technische Dokumentation\Datendatei\	
\bowtie	Der Ordner "Replaced Files (Compacting)" wird hier angelegt.	
Prüfen	Erzwinge Aktualisierung aller Datensätze	
	Komprimiere Adresstabelle	
▲	Wenn ein Logbuch existiert wird es archiviert. Es muss beim nächsten Start der Anwendung neu erzeugt werden.	
Backup	Die Datendatei muß nicht komprimiert werden.	Komprimieren
		Komphilieren
Kompakt	Komprimiere Struktur Zu komprimierende Struktur: C:\VM\VM2020 0 Build 352\VM Server\Server Database\VM.4DC	
Zurückfahren	Backun der Original Dateien:	
~	C:\VM\VM2020 0 Build 352\VM Server\Server Database\	
4	Der Ordner "Replaced Files (Compacting)" wird hier angelegt.	
Wiederhers		
X Reparieren	Die Struktur muß nicht komprimiert werden.	Komprimieren
	< Standard Logbuch anzeigen	
verschlussein		

• Button Komprimieren zum Start der erweiterten Komprimierung klicken.

•

▼ Es wird eine Bestätigung zum Wechsel in den Wartungsmodus abgefragt.



▼ Nach Bestätigung der Abfrage beendet sich die VM Server Applikation und startet automatisch neu. Der MSC wird automatisch geöffnet. Im unteren Fensterbereich wird die Aktivität und der aktuelle Status angezeigt.



🖲 Maintenar	ice und Security Center	×
(1)	Kompakt	
	Zu komprimiere Datendatei: E:\VM Technische Dokumentation\Datendatei\VM.4DD	
Aktivität Analyse	Backup der Original Dateien:	
	E:\VM lechnische Dokumentation\Datendatei\ Der Ordner "Replaced Files (Compacting)" wird hier angelegt.	
Prüfen	 Erzwinge Aktualisierung aller Datensätze Komprimiere Adresstabelle 	
Backup	1 Wenn ein Logbuch existiert wird es archiviert. Es muss beim nächsten Start der Anwendung neu erzeugt werden.	
		Komprimieren
Kompakt	Komprimiere Struktur	
9	Zu komprimierende Struktur: C:\VM\VM2020 0 Build 352\VM Server\Server Database\VM.4DC	
Zurückfahren	Backup der Original Dateien:	
A	C:\VM\VM2020_0_Build_352\VM Server\Server Database\ Der Ordner "Replaced Files (Compacting)" wird hier angelegt.	
Wiederhers		
Reparieren		Komprimieren
Verschlüsseln	Komprimiere Datensätze der Tabelle Write_Dokumente	Stop

▼ Nach Abschluss der Komprimierung wird der Status im MSC Fenster visualisiert.

•

💽 Maintenan	nce und Security Center		×
(i)	Kompakt		
Informatio	Komprimiere Datensätze und Indizes		
	Zu komprimierende Datendatei:		
	E:\VM Technische Dokumentation\Datendatei\VM.4DD	[
Aktivitat Analyse	Backup der Original Dateien:		
	E:\VM Technische Dokumentation\Datendatei\	[
	Der Ordner "Replaced Files (Compacting)" wird hier angelegt.		
Prüfen	Erzwinge Aktualisierung aller Datensätze		
	Komprimiere Adresstabelle		
	erzeugt werden.	n Start der Anwendung neu	
Backup	Komprimierung erfolgreich beendet.	Komprimi	eren
Kompakt	Komprimiere Struktur Zu komprimierende Struktur:		
Zurückfahren			
	Backup der Original Dateien:		
<u>î</u>	Der Ordner "Replaced Files (Compacting)" wird hier angelegt.		
Wiederhers			
Reparieren		Komprimi	eren
	< Standard Logbuch anzeigen		
Verschlüsseln			



 Der VM Server befindet sich jetzt immer noch im Wartungsmodus und ist für Client Anmeldung nicht verfügbar. Hierfür den MSC schließen. Es erscheint der Hinweis zum Beenden des Wartungsmodus.

VM	
Die Anwendung wird nun beendet.	
	ОК

- Damit ist die einfache Komprimierung abegschlossen. Der VM Server kann wieder gestartet werden.
- ▼ Hat man die Option zur Komprimierung der Adresstabelle aktiviert und ein 4D Backup mit Logbuch eingerichtet, wird das 4D Backup Logbuch mit dem Datenbestand ins Archivverzeichnis des bisherigen Datenbestandes verschoben. Beim Neustart des VM Servers wird der Hinweis angezeigt, dass das bisherige Logbuch nicht mehr genutzt werden kann.

VM	
	Das korrekte Logbuch für diese Datendatei konnte nicht gefunden werden.
<u> </u>	Sie können es auswählen oder ein neues anlegen. Wenn Sie ein neues anlegen, wird es erst mit dem nächsten Vollbackup aktiviert.
Abbrechen	Erzeugen Öffnen .:

• TIPP An dieser Stelle muss man die Option Erzeugen wählen.

•

 Nachdem man ein neues 4D Backup Logbuch angelegt hat, erscheint eine Abfrage zur Anlage eines neuen Backupdatensatzes, um das Logbuch zu aktivieren.

VM	×
	Das Logbuch wird nach dem nächsten Backup aktiviert. Soll das Backup automatisch gestartet werden?
	OK Abbrechen

• TIPP Man kann, muss aber nicht sofort ein Backup anlegen. Klickt man auf Abbrechen, läuft der VM Server ohne aktives Logbuch.



- WARNUNG Für Testzwecke kann das ein akzeptabler Betriebszustand sein. Für ein Produktivsystem hat man in diesem Moment das Transaktionslog (=4D Backup Logbuch) deaktiviert. Die zeitnahe Durchführung eines Backups ist dann dringend emfpohlen! Dabei wird das Logbuch automatisch re-aktiviert.
- ▼ Update: automatisches 4D Strukturupdate auf VM 2020.0.191 x86
 - Für das Update auf VM 2020.0 oder höher von einer Version VM 2017.5 oder niedriger muss zwingend die Zwischenversion VM 2020.0.191 x86 eingesetzt werden. Nur mit dieser Version ist die Datenmigration bestehender 4D Write Dokumente möglich. VM 2020.0.191 x86 ist eine VM Einzelplatz Applikation, die nur für Windows Betriebssysteme verfügbar ist.
 - HINWEIS Wenn Sie in einer reinen Apple macOS Umgebung arbeiten und keinen Zugriff auf Windows Systeme, zum Beispiel in Form von virtuellen Maschinen haben, kontaktieren Sie bitte einen zertifizierten VM Partner (<u>https://www.muellerprange.com/partner/</u>), um das beste Vorgehen für Ihre 4D Write Pro Datenmigration zu erörtern.
 - ▼ VM 2020.0.191 x86 ist Bestandteil der Komponenten des Windows Installers für VM 2020 und kann dort durch Auswahl der Komponente VM 21020 4D Write Updater installiert werden.

🚥 Setup - knk Business Software VM 2020.0	(Beta)	—		×
Komponenten auswählen Welche Komponenten sollen installiert werd	en?		ļ	x knk
Wählen Sie die Komponenten aus, die Sie ir wenn Sie bereit sind fortzufahren.	nstallieren möchter	n. Klicken Sie a	uf "Weiter"	,
VM Server Installation			~	/
VM 2020 4D Write Updater				
VM Server				
VM Client				
VM Einzelplatz				
VM Single Sign On Plugin				
VM Monitor				
VM sputnik für Office 2010				
PDF-XChange				
Dokumentation				
	< Zurück	Weiter >	Abbre	chen

- VM 2020.0.191 x86 wird im gewählten Zielverzeichnis der Installation in das Unterverzeichnis VM 2020 4D Write Updater installiert. Im eigentlichen Applikationsverzeichnis kann die Anwendung VM.EXE durch Doppelklick gestartet werden.
- ▼ Beim ersten Start nach der Installation kann die gewünschte Datendatei über den Button Öffnen ausgewählt werden.

- **TIPP** Direkt nach dem Doppelklick auf VM.EXE die ALT-Taste drücken, um die Anzeige des Dateiauswahl-Dialog zu erzwingen.
- **TIPP** Stellen Sie für das Update möglichst großzügig Festplattenkapazität zur Verfügung. So können Sie die Zwischenstände der einzelen Arbeitsschritte sichern. Sollte bei einem Arbeitsschritt ein Problem auftreten, verlieren Sie nicht das gesamte Arbeitsergebnis, was bei einem Echtupdate kostbare Zeit retten kann.
- TIPP Wir empfehlen, vor diesem Arbeitsschritt eine temporäre Sicherungskopie der Datendatei anzulegen.
- Wählen Sie die zuvor geprüfte und komprimierte Datendatei aus.
- ▼ Nachdem die Auswahl der Datendatei bestätigt wird, führt VM 2020.0.191 x86 folgende Aktualisierungen automatisch durch:
 - 4D Strukturaktualisierungen
 - VM Strukturaktualisierungen
 - VM Updateroutinen
- Anschließend wird ein Dialog zum Laden einer VM 2020 Lizenz ID angezeigt
- HINWEIS Sie können den Dialog mit Abbrechen beenden. Es wird dann ein erneuter Hinweis zum Laden der VM Lizenz ID angezeigt, und es folgt ein weiterer Dialog zum Laden der VM Lizenz ID. Wenn Sie auch den zweiten Dialog zum Laden der VM Lizenz ID mit Abbrechen beenden, läuft eine temporäre VM Lizenzfreischaltung für 4 Tage. Bitte daran denken, dass nach Ablauf der temporären VM Lizenzfreischaltung keine Anmeldung mehr möglich ist, solange keine gültige VM Lizenz ID eingespielt wird!
- Nachdem die VM Lizenz ID geladen oder das Laden abgebrochen wurde, erscheint der VM Anmeldedialog.
- ▼ Update: 4D Write Update Phase 1 mit VM 2020.0.191 x86
 - ▼ Ein wirklich wichtiger Hinweis bevor Sie mit diesem Arbeitsschritt beginnen:
 - Der Arbeitsschritt 4D Write Update Phase 1 kann je nach Anzahl der zu aktualisierenden 4D Write Dokumente etliche Stunden beanspruchen. Als grobe Kalkulationshilfe kann man je nach Hardwareausstattung ca. 10.-15.000 4D Write Dokumente pro Stunde als Durchsatz erwarten. Allerdings trifft das nicht auf jedes Dokument im Datenbestand zu – 4D Write Dokumente, in denen keine Grafiken enthalten sind oder für die im VM nur Kopfdatensätze ohne Inhalte existieren (vgl. z.B. Serienbriefreferenzen) müssen aus dieser Kalkulation ausgeklammert werden, da ihr Anteil an der Verarbeitungszeit sehr gering ausfällt. Der sicherste Weg, die Laufzeit für die eigene Datendatei zu bestimmen, ist letztendlich ein Testupdate durchzuführen. Dabei ist die exakte Zeitbestimmung nicht das Wesentliche, sondern

ein grobes Gefühl zu entwicklen, ob man vielleicht 1-2 Stunden braucht oder eher einen ganzen Arbeitstag oder vielleicht sogar 24 Stunden und mehr nur für diesen Arbeitsschritt ansetzen muss. Es wird nach unserer Einschätzung VM Datendateien geben, für die ein Wochenende für das vollständige Update auf VM 2020 möglicherweise nicht ganz ausreichen wird. Deshalb, insbesondere bei großen Datenbeständen mit vielen 4D Write Dokumenten, budgetieren Sie sich die Zeit, ein Testupdate durchzuführen, um die Planung des Echtupdates möglichst realistisch —und damit erfolgreich— einplanen zu können.

- **TIPP** Sollte ein laufendes 4D Write Update Phase 1 abgebrochen werden, kann es durch erneuten Start der VM Applikation wieder fortgesetzt werden. VM erkennt automatisch den Konvertierungsstatus der einzelnen Dokumente, durchläuft die bereits konvertierten zügig und setzt das Update an der Stelle des Abbruchs wieder fort.
- ▼ Nach dem VM Login wird automatisch der Dialog zum Start des 4D Write Update Phase 1 angezeigt.

Update für 4D Write Dokumente - Phase 1 (32-bit Modus)
Die Update-Routine bereitet alle 4D Write-Dokumente für die spätere Konvertierung nach 4D Write Pro vor. In einem zweiten Schritt müssen diese Dokumente mit der 64-Bit-Update- Routine umgestellt werden. Soll das oben genannte Update durchgeführt werden?
NEIN JA

- Der Button NEIN führt zum Beenden von VM, mit JA wird das 4D Write Update Phase 1 gestartet.
- **TIPP** VM 2020.0.191 x86 kann ausschließlich für das 4D Write Update Phase 1 genutzt werden. Das 4DW Write Update kann mit jeder Anwenderanmeldung (Administrator oder Benutzer) durchgeführt werden.
- Sobald das 4D Write Update läuft, wird neben der Prozessablaufanzeige in VM auch eine HTML Protokolldatei im Standardbrowser geöffnet. Diese Protokolldatei wird fortlaufend aktualisiert und zeigt den aktuellen Fortschritt der 4D Write Update Phase 1 an.

ስ ★ 🌣 🙂

nstellungen 10 3 3 100% 00:00:03 1245 Formulare 29 28 10 36% 00:00:07 748 00 Summen 39 30 11 3 00:00:01 00:00:01 Summen 4.29 30 31 13 00:00:01 00:00:01 Patensätzer 4.29 30 31 30 00:00:01 00:00:01 Datensätzer 4.20 00:00:11 00:00:01 Datensätzer 4.20 00:00:11 00:00:01 Datensätzer 4.20 00:00:11 00:00:01 Datensätzer 4.20 00:00:00 Datensätzer 4.20 00:00:00 Da	Attellungen1033100%00:00:031245Formulare29281036%00:00:0774800Summen39311300:00:0100:00:1100Summen39311300:00:0100:00:1100Summen39311300:00:0100:00:1100Summen39311300:00:0100:00:1100Summen39313300:00:0100:00:1100Summen3931330000:00:1100SummenAnzahl aller Datensätze00:00:1100:00:1100SummenAnzahl aller Datensätze, die in der Tabelle.averate in disser Tabelle.averate in der Tabelle, die schon aktualisiert wurden (absolute Anzahl).SummenDatensätze in der Tabelle, die schon aktualisiert wurden (Anteil in Prozent)averate in der Tabelle, die schon aktualisiert wurden (Anteil in Prozent).Sums/DatensatzDurchschnittliche Bearbeitungszeit pro Datensatz in Millisekunden.schätzter RestlaufzeitSchätzer für die zu erwartende Restlaufzeit bis zur vollständigen Aktualisierung dieser Tabelle.	ingen1033100%00:00:031245ulare29281036%00:00:0774800imen39311300:00:011010TabelleName et alse the mit 4D Write Dokumenter.state gesamtName et alse the mit 4D Write Dokumenter.state state gesamtName et alse the the state of the	an1033100%00:00:031245re29281036%00:00:07748an39311300:00:1100:00:11TabelleName - Tabelle mit 4D Write Dokumenten.tate gesamtName - Tabelle mit 4D Write Dokumenten.tate gesamtName - Tabelle mit 4D Write Dokumenten.tate gesamtName - Tabelle mit 4D Write Dokumenten.bate state in dieser Tabelle.bate state in dieser Tabelle.bate state in dieser Tabelle aktualisiert werden müssen.	ungen 10 nulare 29	3	3 100%			
Formulare29281036%00:00:0774800Summen39311300:00:0100:00:0100Tabelle39311300:00:0100:00:0100TabelleName der Tabelle mit 4DWrite Dokumenten.Datensätze gesamtAnzahl aller Datensätze in dieser Tabelle.davon zu berbeitenDatensätze, die in der Tabelle, die schon aktualisiert wurden müssen.bereits berbeiteDatensätze in der Tabelle, die schon aktualisiert wurden (Anteil in Prozent).LaufzeitBisherig: Bearbeitungszeit für die Tabelle, die schon aktualisiert wurden (Anteil in Prozent).LaufzeitBisherig: Bearbeitungszeit für die Tabelle in [hh:mm:ss].ø ms/DatensätzeOurchschrittliche Bearbeitungszeit pro Datensätze in Millisekunden.Schätzte Restlauter für die zu erweiterter Restlauter in Schätzen schä	Formulare29281036%00:00:0774800Summen39311300:00:1100:00:1100TabelleName Jer Tabelle mit 4D Write Dokumenten.Datensätze gesamtAnzahl aller Datensätze in dieser Tabelle.avon zu berbeitenDatensätze, die in der Tabelle, die schon aktualisiert wurden müssen.bereits berbeitetDatensätze in der Tabelle, die schon aktualisiert wurden (absolute Anzahl)in ProzentDatensätze in der Tabelle, die schon aktualisiert wurden (Anteil in Prozent).LaufzeitBisherige Bearbeitungszeit für die Tabelle in [hh:mm:ss].ø ms/DatensatzDurchschnittliche Bearbeitungszeit pro Datensatz in Millisekunden.schätzte RestlaufzeitSchätzter für die zu erwartende Restlaufzeit bis zur vollständigen Aktualisierung dieser Tabelle.	ulare29281036%00:00:0774800immen39311300:00:1100:00:1100:00:11TabelleName der Tabelle mit 4DVrite Dokumenten.nsätze gesamtName der Tabelle mit 4DVrite Dokumenten.anzahl aller Datensätze in dieser Tabelle.Datensätze, die in der Tabelle, die schon aktualisiert wurden müssen.eits be=rbeiteDatensätze in der Tabelle, die schon aktualisiert wurden (Anteil in Prozent).LaufzeitBisherige Bearbeitungszeit für die Tabelle in [hh:mm:ss].ms/DatensatzOurchschnittliche Bearbeitungszeit pro Datensatz in Millisekunden.Schätzwirt für die zu erwertende Restlaufzeit bis zur vollständigen Aktualisierung dieser Tabelle.	re 29 28 10 36% 00:00:07 748 en 39 31 13 00:00:11 100:00:11 Tabelle Name Jarren Tabelle mit 4D Write Dokumenten. itze gesamt Anzahl aller Datensätze in dieser Tabelle. bearbeiten Datensätze, die in der Tabelle aktualisiert werden müssen.	nulare 29		5 10070	00:00:03	1245	
Summen39311300:00:11TabelleName der Tabelle mit 4D Write Dokumenten.Datensätze gesamtAnzahl aller Datensätze in dieser Tabelle.davon zu bearbeitenDatensätze, die in der Tabelle aktualisiert werden müssen.bereits bearbeitetDatensätze in der Tabelle, die schon aktualisiert wurden (absolute Anzahl).LaufzeitBisherize Bearbeitungszeit für die Tabelle in [hh:mm:ss].g ms/DatensatzDurchschnittliche Bearbeitungszeit pro Datensatz in Millisekunden.eschätzte RestlaufzeitSchätzwert für die zu erwartende Restlaufzeit bis zur vollständigen Aktualisierung dieser Tabelle	Summen39311300:00:11TabelleName Jer Tabelle mit 4D Write Dokumenten.Datensätze gesamtAnzahl aller Datensätze in dieser Tabelle.avon zu bearbeitenDatensätze, die in der Tabelle, die schon aktualisiert wurden müssen.bereits bearbeitetDatensätze in der Tabelle, die schon aktualisiert wurden (absolute Anzahl).LaufzeitBisherige Bearbeitungszeit nich Tabelle, die schon aktualisiert wurden (Anteil in Prozent).LaufzeitBisherige Bearbeitungszeit für die Tabelle in [hh:mm:ss].g ms/DatensatzDurchschnittliche Bearbeitungszeit pro Datensatz in Millisekunden.:hätzte RestlaufzeitSchätzter für die zu erwartende Restlaufzeit bis zur vollständigen Aktualisierung dieser Tabelle.	Immen39311300:00:11TabelleName der Tabelle mit 4D Write Dokumenten.nsätze gesamtAnzahl aller Datensätze in dieser Tabelle.Datensätze, die in der Tabelle aktualisiert werden müssen.Datensätze, die in der Tabelle aktualisiert wurden dissolute Anzahl).LaufzeitDatensätze in der Tabelle, die schon aktualisiert wurden (Anteil in Prozent)LaufzeitBisherige Bearbeitungszeit für die Tabelle in [hh:mm:ss].ms/DatensatzDurchschnittliche Bearbeitungszeit pro Datensatz in Millisekunden.te RestlaufzeitSchätzwert für die zu erwartende Restlaufzeit bis zur vollständigen Aktualisierung dieser Tabelle.	an 39 31 13 00:00:11 Tabelle Name der Tabelle mit 4D Write Dokumenten. Image: Comparison of the state of the s		28	10 36%	00:00:07	748	00:
TabelleName der Tabelle mit 4D Write Dokumenten.Datensätze gesamtAnzahl aller Datensätze in dieser Tabelle.davon zu bearbeitenDatensätze, die in der Tabelle aktualisiert werden müssen.bereits bearbeitetDatensätze in der Tabelle, die schon aktualisiert wurden (absolute Anzahl)in ProzentDatensätze in der Tabelle, die schon aktualisiert wurden (Anteil in Prozent).LaufzeitBisherige Bearbeitungszeit für die Tabelle in [hh:mm:ss].ø ms/DatensatzDurchschnittliche Bearbeitungszeit pro Datensatz in Millisekunden.eschätzte RestlaufzeitSchätzwert für die zu erwartende Restlaufzeit bis zur vollständigen Aktualisierung dieser Tabelle	TabelleName der Tabelle mit 4D Write Dokumenten.Datensätze gesamtAnzahl aller Datensätze in dieser Tabelle.avon zu bearbeitenDatensätze, die in der Tabelle aktualisiert werden müssen.bereits bearbeitetDatensätze in der Tabelle, die schon aktualisiert wurden (absolute Anzahl)in ProzentDatensätze in der Tabelle, die schon aktualisiert wurden (Anteil in Prozent).LaufzeitBisherige Bearbeitungszeit für die Tabelle in [hh:mm:ss].ø ms/DatensatzDurchschnittliche Bearbeitungszeit pro Datensatz in Millisekunden.:hätzte RestlaufzeitSchätzwert für die zu erwartende Restlaufzeit bis zur vollständigen Aktualisierung dieser Tabelle.	TabelleName der Tabelle mit 4D Write Dokumenten.nsätze gesamtAnzahl aller Datensätze in dieser Tabelle.zu bearbeitenDatensätze, die in der Tabelle aktualisiert werden müssen.eits bearbeitetDatensätze in der Tabelle, die schon aktualisiert wurden (absolute Anzahl)in ProzentDatensätze in der Tabelle, die schon aktualisiert wurden (Anteil in Prozent).LaufzeitBisherige Bearbeitungszeit für die Tabelle in [hh:mm:ss].ms/DatensatzDurchschnittliche Bearbeitungszeit pro Datensatz in Millisekunden.te RestlaufzeitSchätzwert für die zu erwartende Restlaufzeit bis zur vollständigen Aktualisierung dieser Tabelle.	Tabelle Name der Tabelle mit 4D Write Dokumenten. itze gesamt Anzahl aller Datensätze in dieser Tabelle. bearbeiten Datensätze, die in der Tabelle aktualisiert werden müssen.	mmen 39	31	13	00:00:11		
eschätzte Restlaufzeit Schätzwert für die zu erwartende Restlaufzeit bis zur vollständigen Aktualisierung dieser Tabelle	chätzte Restlaufzeit Schätzwert für die zu erwartende Restlaufzeit bis zur vollständigen Aktualisierung dieser Tabelle.	te Restlaufzeit Schätzwert für die zu erwartende Restlaufzeit bis zur vollständigen Aktualisierung dieser Tabelle.	Laufzeit Bisherige Bearbeitungszeit für die Tabelle in [hh:mm:ss].	Laufzeit Bisherige Be øms/Datensatz Durchschnitt	earbeitungszeit für die ⁻ ttliche Bearbeitungszeit	Tabelle in [hh:mm:ss t pro Datensatz in M	s]. Iillisekunden.		
eschätzte Restlaufzeit Schätzwert für die zu erwartende Restlaufzeit bis zur vollständigen Aktualisierung dieser Tabelle	chätzte Restlaufzeit Schätzwert für die zu erwartende Restlaufzeit bis zur vollständigen Aktualisierung dieser Tabelle.	te Restlaufzeit Schätzwert für die zu erwartende Restlaufzeit bis zur vollständigen Aktualisierung dieser Tabelle.	s/Datensatz Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Datensatz in Millisekunden.	ø ms/Datensatz Durchschnitt	ttliche Bearbeitungszeit	t pro Datensatz in M	lillisekunden.		
			Restlaufzeit Schätzwert für die zu erwartende Restlaufzeit bis zur vollständigen Aktualisierung dieser Tabe		für die zu erwartende R	Restlaufzeit bis zur v	ollständigen Ak	tualisierung dies	er Tabelle.

← → @ C:\Users\dankmar.ehinger\AppData\Roaming\VM\4D Write Conver ▼ C Suchen...

🥭 VM 4D Write Pro Update Pr... 🗙

▼ Nach Abschluß der 4D Write Datenkonvertierung zeigt das Protokoll den Status der Konvertierung an:

- □ × <mark>// ↑ ★ ‡ ©</mark>

VM 4D Write Pro Update Protokoll Phase 1

gestartet: Montag, 11. Mai 2020 13:27:46

Update erfolgreich abgeschlossen.

Tabelle	Datensätze gesamt	davon zu bearbeiten	bereits bearbeitet	in Prozent	Laufzeit	ø ms/ Datensatz	geschätzte Restlaufzeit
Einstellungen	10	3	3	100%	00:00:03	1245	
Formulare	29	28	28	100%	00:00:13	498	
Logos	28	28	28	100%	00:00:16	590	
Textbausteine	11	11	11	100%	00:00:03	272	
Serienbriefe	16	6	6	100%	00:00:02	445	
MEMOS	6	6	6	100%	00:00:02	408	
Besuchsberichte	24	20	20	100%	00:00:04	215	
Write_Dokumente	2827	2791	2791	100%	00:10:15	220	
Brief_Referenzen	1	0	0	0%			
Briefe	154	143	143	100%	00:00:22	158	
Summen	3106	3036	3036		00:11:25		

Tabelle	Name der Tabelle mit 4D Write Dokumenten.
Datensätze gesamt	Anzahl aller Datensätze in dieser Tabelle.
davon zu bearbeiten	Datensätze, die in der Tabelle aktualisiert werden müssen.
bereits bearbeitet	Datensätze in der Tabelle, die schon aktualisiert wurden (absolute Anzahl).
in Prozent	Datensätze in der Tabelle, die schon aktualisiert wurden (Anteil in Prozent).
Laufzeit	Bisherige Bearbeitungszeit für die Tabelle in [hh:mm:ss].
ø ms/Datensatz	Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Datensatz in Millisekunden.
geschätzte Restlaufzeit	Schätzwert für die zu erwartende Restlaufzeit bis zur vollständigen Aktualisierung dieser Tabelle.

•

▼ Ggf. wird nach Abschluß des Updates eine zusätzliche Textdatei im Standardtexteditor geöffnet, falls bei der Anpassung der 4D Write Dokumente Probleme aufgetreten sein sollten.

4D Write Convert 2020-05-10 1	3-27-	46.txt - E	ditor								—	×
Datei Bearbeiten Format Ansicht	Hilfe											
Die folgenden Felder wu	rden	nicht	erfolgr	eich	konverti	ert.						~
[Write_Dokumente]wpDocB	ID:	2801,	Fehler:	Das	Dokument	war	beschädigt	und	wurde	repariert.	[1097]	
[Write_Dokumente]wpDocB	ID:	2758,	Fehler:	Das	Dokument	war	beschädigt	und	wurde	repariert.	[1097]	
[Write Dokumente]wpDocB	ID:	2692,	Fehler:	Das	Dokument	war	beschädigt	und	wurde	repariert.	[1097]	
[Write_Dokumente]wpDocA	ID:	2690,	Fehler:	Das	Dokument	war	beschädigt	und	wurde	repariert.	[1097]	
[Write Dokumente]wpDocB	ID:	2690,	Fehler:	Das	Dokument	war	beschädigt	und	wurde	repariert.	[1097]	
[Write Dokumente]wpDocA	ID:	2689,	Fehler:	Das	Dokument	war	beschädigt	und	wurde	repariert.	[1097]	
[Write Dokumente]wpDocB	ID:	2689,	Fehler:	Das	Dokument	war	beschädigt	und	wurde	repariert.	[1097]	
[Write Dokumente]wpDocB	ID:	2609,	Fehler:	Das	Dokument	war	beschädigt	und	wurde	repariert.	[1097]	
[Write Dokumente]wpDocA	ID:	2608,	Fehler:	Das	Dokument	war	beschädigt	und	wurde	repariert.	[1097]	
[Write_Dokumente]wpDocB	ID:	2608,	Fehler:	Das	Dokument	war	beschädigt	und	wurde	repariert.	[1097]	
[Write_Dokumente]wpDocB	ID:	2270,	Fehler:	Das	Dokument	war	beschädigt	und	wurde	repariert.	[1097]	
Write Dokumente wpDocB	ID:	2184.	Fehler:	Das	Dokument	war	beschädigt	und	wurde	repariert.	1097	
							0			•		
												\sim
<												>
						UNI	X (LF)		Zeile 14	Spalte 1	100%	

- TIPP Das Protokoll und die —sofern vorhanden— die Textdatei mit Korrekturhinweisen werden unter %appdata%\VM\4D Write Convert\ abgelegt und können dort jederzeit geöffnet werden, falls zum Beispiel das Browserfenster während dem Update geschlossen wurde.
- Nach Abschluß der Phase 1 des 4D Write Updates wird ein Hinweis in VM angezeigt. Nach Bestätigung mit OK wird VM 2020.0.191 x86 beendet.

U	odate für 4D Write Dokumente - Phase 1 (32-bit Modus)
Das I VM E	Update wurde erfolgreich abgeschlossen. Öffnen Sie Ihre Datendatei jetzt mit einer 64-bit Einzelplatzversion oder im 64-bit Client-/Server-Betrieb, um die Phase 2 (64-bit Modus) des 4D Write Updates durchzuführen.
	ОК

• Damit ist der Datenbestand für das 4D Write Update Phase 2 vorbereitet.

▼ Update: 4D Write Pro Update Phase 2 mit VM 2020.0

- **TIPP** Am besten legen Sie sich zuerst eine temporäre Kopie der Datendatei an, um das Arbeitsergebnis aus dem vorangegangene Schritt zu sichern.
- **TIPP** Sollte ein laufendes 4D Write Update Phase 2 abgebrochen werden, kann es durch erneuten Start der VM Applikation wieder fortgesetzt werden. VM erkennt automatisch den Konvertierungsstatus der einzelnen Dokumente, durchläuft die bereits konvertierten zügig und setzt das Update an der Stelle des Abbruchs wieder fort.
- HINWEIS Das 4D Write Update Phase 2 kann mit jeder Variante von VM 2020 durchgeführt werden: im Einzelplatzbetrieb oder im Client/Server-Betrieb, sowohl unter Microsoft Windows oder Apple macOS Betriebssystemen. Wenn Sie sich für den Client/Server-Betrieb entscheiden, empfehlen wir, den Zugang

ausschließlich für die technische Administration freizugeben, da die Migration der Datendatei zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen ist und es beim Einsatz durch Anwender noch zu Fehlern oder fehlerhaften Datenanlagen kommen kann. Im Abschnitt Update: erweiterte Datenprüfung über MSC sind Optionen beschrieben, wie man ungewollte Clientanmeldungen blockieren kann.

- HINWEIS Die Zwischenversion VM 2020.0.191 x86 kann für diesen und alle weiteren Arbeitsschritte nicht mehr eingesetzt werden. Verwenden Sie ab jetzt die reguläre VM 2020 Version.
- HINWEIS Beim Versionwechsel von VM 2020.0.191 x86 auf eine reguläre VM 2020 Version erfolgt ein Wechsel der Applikationsarchitektur von 32-bit auf 64-bit. Damit verbunden ist die zwingend erforderlich vollständige Neuindizierung der Datendatei.
- ▼ Starten Sie die reguläre VM 2020 Version durch Doppelklick und halten Sie die ALT-Taste gedrückt, um den Auswahldialog für die Datendatei einzublenden.

VM	
0	Sie haben die "Alt"-Taste gedrückt. Wählen Sie die gewünschte Operation:
	 Die Anwendung mit zuletzt benutzter Datendatei öffnen Eine andere Datendatei auswählen Eine neue Datendatei erzeugen Eine Backup-Datei wiederherstellen Das Maintenance und Security Center öffnen
	Abbrechen Weiter

- Wählen Sie die Arbeitskopie der Datendatei aus, in der das 4D Write Update Phase 1 erfolgreich abgeschlossen wurde.
- ▼ Nachdem die Auswahl der Datendatei bestätigt wird, führt VM 2020 folgende Aktualisierungen automatisch durch:
 - 4D Strukturaktualisierungen
 - VM Strukturaktualisierungen
 - VM Updateroutinen
- Anschließend wird ein Dialog zum Laden einer VM 2020 Lizenz ID angezeigt
- HINWEIS Sie können den Dialog mit Abbrechen beenden. Es wird dann ein erneuter Hinweis zum Laden der VM Lizenz ID angezeigt, und es folgt ein weiterer Dialog zum Laden der VM Lizenz ID. Wenn Sie auch den zweiten Dialog zum Laden der VM Lizenz ID mit Abbrechen beenden, läuft eine temporäre VM Lizenzfreischaltung für 4 Tage. Bitte daran denken, dass nach Ablauf der temporären VM Lizenzfreischaltung keine Anmeldung mehr möglich ist, solange keine gültige VM Lizenz ID eingespielt wird!
- Nachdem die VM Lizenz ID geladen oder das Laden abgebrochen wurde, erscheint der VM Anmeldedialog.

- HINWEIS Wir empfehlen für die Anmeldung an VM ein VM Konto vom Typ Administrator zu verwenden.
- ▼ Wenn die Datendatei das 4D Write Update Phase 1 erfolgreich abgeschlossen hat, erkennt VM 2020 dies und zeigt automatisch folgenden Dialog an:

Update für 4D Write Dokumente - Phase 2 (64-bit Modus)
In der 2. Phase des 4D Write Pro Updates werden die in Phase 1 vorbereiteten 4D Write Dokumente in das neue 4D Write Pro konvertiert. Dieser Schritt ist notwendig, um die Dokumente mit VM verwenden zu können. Soll das Update jetzt durchgeführt werden?
NEIN JA

- Button NEIN bricht den Start des 4D Write Update Phase 2 ab. Anschließend kann VM ganz normal verwendet werden. Bitte beachten, dass die Datendatei in diesem Zustand nicht vollständig aktualisiert wurde und ein Produktiveinsatz nicht möglich ist.
- **TIPP** Wer den automatischen Start des 4D Write Update Phase 2 abgebrochen hat, kann es jederzeit über Ablage bzw. Datei > Menüpunkt Bereich VM Spezial > Menü Überprüfen > Menüpunkt 4D Write Pro Update Phase 2 erneut starten.
- ▼ **TIPP** Vereinzelt kann die VM Applikation nach Abbruch des Dialogs mit NEIN ohne Standardmenüeinträge stehen bleiben. In diesem Fall einfach über Ablage bzw. Datei > Start Main Loop den Standardprozess des VM antreten, um wieder alle Standardmenüeintrage erreichen zu können.

- HINWEIS Die Phase 2 hat eine deutlich kürzere Laufzeit als Phase 1 grob geschätzt benötigt sie ca. 15–20% der Zeit von Phase 1.
- Wie in der Phase 1 wird jetzt neben der Prozessablaufanzeige in VM auch eine HTML Protokolldatei im Standardbrowser geöffnet. Diese Protokolldatei wird fortlaufend aktualisiert und zeigt den aktuellen Fortschritt der 4D Write Pro Update Phase 2 an.

오 - 🚹 🛧 🌣 🙂

×

VM 4D Write Pro Update Protokoll Phase 2

gestartet: Montag, 11. Mai 2020 16:31:11

Update erfolgreich abgeschlossen.

Tabelle	Datensätze gesamt	davon zu bearbeiten	bereits bearbeitet	in Prozent	Laufzeit	ø ms/ Datensatz	geschätzte Restlaufzeit
Einstellungen	3	3	3	100%	00:00:01	573	
Formulare	28	28	28	100%	00:00:03	110	
Logos	28	28	28	100%	00:00:02	96	
Textbausteine	11	11	11	100%	00:00:01	154	
Serienbriefe	6	6	6	100%	00:00:01	292	
MEMOS	6	6	6	100%	00:00:01	229	
Besuchsberichte	20	20	20	100%	00:00:01	92	
Write_Dokumente	2791	2788	2788	100%	00:00:27	9	
Brief_Referenzen	0	0	0	0%			
Briefe	143	143	143	100%	00:00:06	42	
Summen	3036	3033	3033		00:00:47		

TabelleName der Tabelle mit 4D Write Dokumenten.Datensätze gesamiAnzahl aller Datensätze in dieser Tabelle.davon zu bearbeitenDatensätze, die in der Tabelle aktualisiert werden müssen.bereits bearbeitenDatensätze in der Tabelle, die schon aktualisiert wurden (absolute Anzahl).unin ProzemiDatensätze in der Tabelle, die schon aktualisiert wurden (Anteil in Prozent).BufsteinBisherige Bearbeitungszeit für die Tabelle in [hh:mm:ss].øms/DatensatzDurchschnittliche Bearbeitungszeit pro Datensatz in Millisekunden.geschätzte RestlaufzeitSchätzwert für die zu erwartende Restlaufzeit bis zur vollständigen Aktualisierung dieser Tabelle.

- •
- Damit ist das 4D Write Pro Update abgeschlossen!

▼ Update: Bewertung des 4D Write Updates

- Beim 4D Write Pro Update werden in allen Dokumenten die Schriftzuweisung angepasst, weil die technische Referenzierung von Schriften, Schriftschnitten und Formatierung mit dem neuen Technologieunterbau von 4D Write Pro völlig anders als im bisherigen 4D Write erfolgt. Deshalb beachten Sie bitte:
 - Die 4D Write Konvertierung wird auf einem Rechner ausgeführt, auf dem die im 4D Write Dokument verwendete Schriften nicht installiert ist. Die Anzeige dieser fehlenden Schriften erfolgt dann immer in Times New Roman. Solange das Dokument auf dem Rechner nicht abgespeichert wird, bleibt aber die ursprüngliche Schriftzuweisung

als sekundäre Schriftreferenz intakt. D.h., man kann das Dokument nach dem Update auf einem Rechner öffnen, auf dem die verwendeten Schriften installiert sind, und es wird automatisch die im Original verwendeten Schriften angezeigt.

- Deshalb bei einer Prüfung der Inhalte auf einem Testsystem ohne vollständige Schriftenausstattung keine Dokumente erneut abspeichern!
- **TIPP** Wenn man im 4D Write Pro Editor einheitlich formatierten Text markiert und die Dropdowns für Schriftfamilie und Schriftschnitt leer angezeigt werden, handelt es sich sehr wahrscheinlich um eine Schriftzuweisung, für die auf dem aktuell verwendeten Rechner die Schrift nicht installiert ist.
- 4D Write Pro unterstützt ausschließlich TrueType- und OpenType–Schriften. Der Einsatz von PostScript Schriften ist ab VM 2020 nicht mehr möglich. Falls Sie VM 2017.5 oder früher derzeit mit PostScript Schriften einsetzen, empfehlen wir eine Umstellung der Schriften auf TrueType oder OpenType vor dem Update auf VM 2020. Bitte hierzu den Hinweis unter Update: Vorbereitung > Systemanforderungen überprüfen beachten.
- Das Reendering der Dokumenteninhalte findet in 4D Write Pro mit einer völlig neuen Technologie statt. Das Ergebnis kann deshalb nicht in jedem Fall pixelgenau zum bisherigen Layout ausfallen. Je nach Quelldatenbestand müssen beim Update alte Grafikformate wie PICT und QuickTime Picture in das PNG-Format konvertiert werden. Auch hierbei können vereinzelt Skalierungseffekt auftreten.
- Deshalb sollte nach einem erfolgreichen technischen Update immer auch eine fachliche Pr
 üfung der 4D Write
 Pro Formulare folgen, bevor einer Freigabe zur Produktivsetzung erteilt wird. Insbesondere essentielle
 Dokumente wie AB- und Rechnungstexte f
 ür VM-A Dispo oder Formulare f
 ür die Standardkorrespondenz
 sollten genau gepr
 üft werden.
- ▼ Update: Zahlenformate
 - Im Rahmen der Anpassungen für die 64-bit Architektur aller VM Applikationen wurden auch einige Kompatibilitätseinstellungen geändert. Die Einstellung Verwende Punkt und Komma als Platzhalter in Zahlenformaten betrifft die Formatierung von Zahlenwerten. Die interne Datenhaltung von Zahlen wird schon bisher durch vollständig unformatierte Zahlen umgesetzt, der Dezimaltrenner ist immer ein Punkt. In früheren VM Versionen wurden die Zahlenformate in der Benutzeroberfläche oder bei Druckausgaben primär über VMeigenen Code verwaltet. VM gab also vor, ob aus einem Wert wie "1234.56" in der Ausgabe "1.234,56" für Deutsche oder "1,234.56" für Englische oder "1'234.56" für Schweizer Anwender wurde.
 - Ab VM 2020 ist die Kompatibilitätseinstellung Verwende Punkt und Komma als Platzhalter in Zahlformaten aktiviert. Dadurch verwaltet primär die 4D Applikationsschicht die Zahlenformatierungen.
 - WICHTIG Die verwendeten Zahlenformate werden ab VM 2020 nicht mehr durch VM, sondern durch die Betriebssystemeinstellungen vorgegeben.
 - Deshalb wurden auch die Optionen zur individuellen Zahlenformatierung pro Anwender in den Allg. Einstellungen entfernt.
 - ▼ VM wurden entsprechend angepasst, Schnittstellen mit fixen Formatierung ebenfalls. Allerdings müssen individuelle Reports und die individuell angepassten SFE-FiBu-Schnittstellen nach einem Update für diese Veränderungen ebenfalls neu eingerichtet werden:
 - QuickReports: Spaltenformatierungen können über ein in VM bereitgestelltes Update-Werkzeug analysiert und aktualisiert werden.
 - SuperReports: Zahlenformatierungen in Report-Objekten wie Feldern können ebenfalls über das in VM bereitgestellte Update-Werkzeug analysiert und aktualisiert werden.
 - SuperReports: Zahlenformatierungen in Script-Code können über das interne Update-Werkzeug ersetzt, aber nicht analysiert werden.

• SFE-FiBu-Schnittstelle: Zahlenformatierungen müssen manuell angepasst werden.

▼ Was muss angepasst werden?

- Alle Zahlenformatierung müssen unabhängig von den individuellen Präferenzen einheitlich auf das allgemeine Standardformat umgestellt werden:
 - Tausendertrennzeichen muss auf "" (Komma) gesetzt werden.
 - Dezimaltrennzeichen muss auf "." (Punkt) gesetzt werden.
 - alle anderen Teile von Formatierungsangaben wie fixe Nullen oder Zahlplatzhalter oder Währungskennzeichen können i.d.R. unverändert übernommen werden.
- Nachfolgend werden die notwendigen Arbeitsschritte für die Bereiche Reports und SFE-FiBu-Schnittstellen beschrieben.
- Update: Zahlenformate in QuickReports und SuperReports
 - Über Ablage bzw. Datei > Menüpunkt Bereich VM Spezial > Menü Überprüfen > Menüpunkt Update Zahlenformate für Reports kann das Update-Werkzeug gestartet werden.

- HINWEIS Das Update-Werkzeug kombiniert internen 4D-Code mit externem .NET Core Code. Deshalb wird für die Ausführung des Werkzeugs die .NET Core Runtime Version 3.1 oder höher benötigt auf dem ausführenden System benötigt. Es ist nicht notwendig, die .NET Core Runtime auf allen VM Systemen zu installieren. Die .NET Core Runtime ist für Windows und macOS Betriebssysteme kostenlos verfügbar und kann nach erfolgreicher Konvertierung der Reports problemlos deinstalliert werden.
- TIPP Unter https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/core/install/remove-runtime-sdk-versions?pivots=os-windows ist eine einfache Anleitung zur Deinstallation der .NET Core Runtime verfügbar.

▼ Beim Start wird die Verfügbarkeit der .NET Core Runtime geprüft. Wenn keine installierte .NET Core Runtime auf dem System gefunden werden kann, wird folgender Dialog angezeigt:

	i officiality		
Für die Konvertierung .NET Core Runtime erf	der Zahlenformate in Reports werd fordern. Bitte prüfen Sie, ob auf Ih	den .NET Core Komponenten einge rem System die .NET Core Runtim	setzt, die die Installation de 3.1 installiert ist.
Die auf diesem System	ermittelte .NET Core Version ist:	keine gefunden	
Zum Download https:/ dann die Option ".NET	/dotnet.microsoft.com/download/d Core Runtime [®] entsprechend Ihre	dotnet-core aufrufen, dort die akt. m Betriebssystem in der x64 Variar	elle 3.x Version wählen und nte wählen.
Zum Download			
			Schließen

▼ Über Download wird die Download-Seite von Microsoft im Standardbrowser geöffnet.

Microsoft .NET	About Learn Archited	ture Docs Downloads C	ommunity Get Started		All Microsoft 🗸
Home > Download > .NE	T Core				
e e e e		62		Q A	
	Do	ownload.	NEI Core		
A	T Core is a cross-plat	orm version of .NET for b	uilding websites, services,	and console apps.	
⑦ Not sure what to download	d? <u>See recommended dov</u>	vnloads for the latest version	<u>of .NET</u> .		
Version	Status Latest ı	elease Latest release dat	e End of support		
<u>.NET 5.0</u>	Preview () 5.0.0-pr	eview.3 2020-04-23			
.NET Core 3.1 (recommended)	LTS () 3.1.3	2020-03-24	2022-12-03		
.NET Core 3.0	End of life () 3.0.3	2020-02-18	2020-03-03		
	End of life ① 2.2.8	2019-11-19	2019-12-23		
.NET Core 2.2					
.NET Core 2.2 .NET Core 2.1	LTS () 2.1.17	2020-03-24	2021-08-21		
.NET Core 2.2 .NET Core 2.1 .NET Core 2.0	LTS ① 2.1.17 End of life ① 2.0.9	2020-03-24	2021-08-21		
NET Core 2.2 NET Core 2.1 NET Core 2.0 NET Core 1.1	LTS () 2.1.17 End of life () 2.0.9 End of life () 1.1.13	2020-03-24 2018-07-10 2019-05-14	2021-08-21 2018-10-01 2019-06-27		
NET Core 2.2 NET Core 2.1 NET Core 2.0 NET Core 1.1 .NET Core 1.0	LTS ① 2.1.17 End of life ① 2.0.9 End of life ① 1.1.13 End of life ① 1.0.16	2020-03-24 2018-07-10 2019-05-14 2019-05-14	2021-08-21 2018-10-01 2019-06-27 2019-06-27		
NET Core 2.2 NET Core 2.1 NET Core 2.0 NET Core 1.1 NET Core 1.0	LTS ① 2.1.17 End of life ① 2.0.9 End of life ① 1.1.13 End of life ① 1.0.16	2020-03-24 2018-07-10 2019-05-14 2019-05-14	2021-08-21 2018-10-01 2019-06-27 2019-06-27		
NET Core 2.2 NET Core 2.1 NET Core 2.0 NET Core 1.1 NET Core 1.0	LTS () 2.1.17 End of life () 2.0.9 End of life () 1.1.13 End of life () 1.0.16	2020-03-24 2018-07-10 2019-05-14 2019-05-14	2021-08-21 2018-10-01 2019-06-27 2019-06-27		

▼ Hier die höchste .NET Core 3.x Version wählen. Im Screenshot wäre das die hervorgehobene .NET Core 3.1 Version.

▼ Im Segment .NET Core Runtime (nicht Desktop Runtime!) die passende Variante auswählen: für macOS oder Windows. Bei Windows empfehlen wir den Einsatz der x64 Variante.

	- 🗆 X
Image: Strate	2
Microsoft .NET About Learn Architecture Docs Downloads Community Get Started All Mic	rosoft ~
Home > Download > .NET Core > 3.1 > .NET Core 3.1 Runtime (v3.1.3) - Windows x64 Installer	
Thanks for downloading .NET Core 3.1 Runtime (v3.1.3) - Windows x64 Insta	ller
If your download doesn't start after 30 seconds, <u>click here to download manually</u> .	П Сору
Checksum (SHA512) b254dee8985281858f441ee3d146290b5734ebba9209d70d0a0fb8a14555e24c6246ed141805fa28935a51c1a5af58b38f4aad80c!	🗅 Сору
Want to build apps?	
Our step-by-step tutorial will help you get .NET running on your computer and build a Hello World application.	
Hello World in 10 minutes tutorial	
Möchten Sie "dotnet-runtime-3.1.3-win-x64.exe" (24,9 MB) von "download.visualstudio.microsoft.com" speichern? Speichern 🔽 Abbrech	ien ×

- Im Beispiel haben wir die x64 Windows Variante gewählt.
- **TIPP** Auf Windows Server Betriebssystemen muss ggf. die Domain <u>https://download.visualstudio.microsoft.com/</u> in den Internetoptionen des Internet Explorers zu den Vertrauenswürdigen Sites hinzugefügt werden, falls der Download blockiert wird.
- ▼ Nach erfolgtem Download kann die Installation gestartet werden:

🔂 Microsoft .NET Core Rur	ntime - 3.1.3 (x64)-Installer — 🗆 🗙
Micro	soft .NET Core Runtime - 3.1.3 (x64)
.NET	.NET Core ist eine Entwicklungsplattform, die Sie zum Erstellen von Befehlszeilenanwendungen, Microservices und modernen Websites verwenden können. Sie ist Open Source und plattformübergreifend und wird von Microsoft unterstützt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß! Weitere Informationen zu .NET Core Dokumentation Datenschutzerklärung Lizenzbedingungen für die .NET-Bibliothek
	Schließen Schließen

▼ Abschließender Installation:

•

 Damit VM die Installation erkennt, muss die VM Applikation (Client oder Einzelplatz) neu gestartet werden. Beim nächsten Aufruf des Update-Werkzeugs über Ablage bzw. Datei > Menüpunkt Bereich VM Spezial > Menü Überprüfen > Menüpunkt Update Zahlenformate für Reports kann die Konfiguration vorgenommen werden.

Update Report Number F	ormats		x
Stellt alle im Datafile hin sprachunabhängige Zah	terlegten Quick Reports und Super F ilenformat um.	eport Pro Dokumente auf das	
Arbeitsverzeichnis			
C:\VM\VM2020_0_Build	_353\VM\Database\VM Update Zahle	nformate in Reports\	
<u>Format-Datei</u> C:\VM\VM2020_0_Build	_353\VM\Database\VM Update Zahle	nformate in Reports\WumberFormats\VMNumbe	rFormatCon∖
	Analyse	Update	
Quick Reports	nicht analysiert	nicht konvertiert	
Super Reports	nicht analysiert	nicht konvertiert	
		Sd	hließen

▼ TIPP Das Arbeitsverzeichnis wird beim ersten Start mit einem Standardwert vorbelegt. Wir empfehlen über den Link Arbeitsverzeichnis ein individuell angepasstes Arbeitsverzeichnis zu wählen. Zum Beispiel kann man ein neues Unterverzeichnis im Verzeichnis der Datendatei anlegen.

Update Report Number Fo	rmats		×
Stellt alle im Datafile hinte sprachunabhängige Zahle	erlegten Quick Reports und Super R enformat um.	eport Pro Dokumente auf das	
Arbeitsverzeichnis			
E: \VM Technische Dokum	entation\Datendatei\VM Update Zał	Ienformate in Reports\	
Format Datai			
FUM Technische Dokum	entation/Datendatei///M Indate 7a	lepformate in Reports\NumberFormate\\/MNumberF	ormatCr
L. WHITECHNISCHE DOKUM	entation patendater (nºi opdate zai	lientormate in Reports (volibert ormats (volivolibert	ormated
	Analyse	Update	
Quick Reports	nicht analysiert	nicht konvertiert	
Super Reports	nicht analysiert	nicht konvertiert	
	,		
		211-0	
		Schliebe	n.

▼ Über den Link Format-Datei kann die Vorlage mit den Zahlenmustern bearbeitet werden, die zum Suchen und Ersetzen bei der Konvertierung verwendet werden sollen.

📔 E:\V	/M Technische D	okumentation\Datendatei\VM Update Zahlenformate in Reports\NumberFormats\VMNumberFormatConv	erter.dll.formats - Note			
Datei B	Bearbeiten Suche	n Ansicht Kodierung Sprachen Einstellungen Werkzeuge Makro Ausführen Erweiterungen Fenster ?	?			Х
	= e e r. <i>e</i>	i k 6 6 3 2 [°] # 4 9 9 9 8 8 [°] = 1 E 2 8 2 8 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9				
	umberFormatConv	erter.dll.formats 🔀				_
1	xml versi</td <td>on="1.0"?></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>^</td>	on="1.0"?>				^
2 E	<settings td="" x<=""><td>mlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w</td><td>w3.org/2001/XMLSc</td><td>hema"></td><td></td><td></td></settings>	mlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w	w3.org/2001/XMLSc	hema">		
3 6	<formats></formats>					
4	<format< td=""><td><pre>dependentFormat="0,0" independentFormat="0.0" /></pre></td><td></td><td></td><td></td><td></td></format<>	<pre>dependentFormat="0,0" independentFormat="0.0" /></pre>				
5	<format< td=""><td><pre>dependentFormat="0,00" independentFormat="0.00" /></pre></td><td></td><td></td><td></td><td></td></format<>	<pre>dependentFormat="0,00" independentFormat="0.00" /></pre>				
6	<format< td=""><td><pre>dependentFormat="0,00 EUR" independentFormat="0.00 EUR" /></pre></td><td></td><td></td><td></td><td></td></format<>	<pre>dependentFormat="0,00 EUR" independentFormat="0.00 EUR" /></pre>				
7	<format< td=""><td><pre>dependentFormat="0,00 CHF" independentFormat="0.00 CHF" /></pre></td><td></td><td></td><td></td><td></td></format<>	<pre>dependentFormat="0,00 CHF" independentFormat="0.00 CHF" /></pre>				
8	<format< td=""><td><pre>dependentFormat="#0%" independentFormat="#0%" /></pre></td><td></td><td></td><td></td><td></td></format<>	<pre>dependentFormat="#0%" independentFormat="#0%" /></pre>				
9	<format< td=""><td><pre>dependentFormat="##0%" independentFormat="##0%" /></pre></td><td></td><td></td><td></td><td></td></format<>	<pre>dependentFormat="##0%" independentFormat="##0%" /></pre>				
10	<format< td=""><td>dependentFormat="##0,00 %" independentFormat="##0.00 %" /></td><td></td><td></td><td></td><td></td></format<>	dependentFormat="##0,00 %" independentFormat="##0.00 %" />				
11	<tormat< td=""><td>dependentFormat="##0,00 % Rabatt" independentFormat="##0.00 % Rabatt" /></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tormat<>	dependentFormat="##0,00 % Rabatt" independentFormat="##0.00 % Rabatt" />				
12	<tormat< td=""><td>dependentFormat="###0,0%" independentFormat="###0.0%" /></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tormat<>	dependentFormat="###0,0%" independentFormat="###0.0%" />				
13	<format< td=""><td>dependentFormat= ###0,00## independentFormat= ###0.00## /></td><td></td><td></td><td></td><td></td></format<>	dependentFormat= ###0,00## independentFormat= ###0.00## />				
14	<format< td=""><td>dependentFormat="###0.00##" independentFormat= ###0.00##" /></td><td></td><td></td><td></td><td></td></format<>	dependentFormat="###0.00##" independentFormat= ###0.00##" />				
15	<format< td=""><td>dependentFormat= #.###,##" independentFormat= #,###.##" /></td><td></td><td></td><td></td><td></td></format<>	dependentFormat= #.###,##" independentFormat= #,###.##" />				
16	<format< td=""><td>dependentFormat = #.##0,## independentFormat = #,##0.## /></td><td></td><td></td><td></td><td></td></format<>	dependentFormat = #.##0,## independentFormat = #,##0.## />				
1/	<format< td=""><td>dependentFormat = #.##0,000 independentFormat = #,##0.000 /></td><td></td><td></td><td></td><td></td></format<>	dependentFormat = #.##0,000 independentFormat = #,##0.000 />				
18	<pre><format< pre=""></format<></pre>	dependentFormat= ###.##0,## independentFormat= ###,##0.## />				
19	<format (format</format 	dependentFormat= ###.##0,#### IndependentFormat= ###,##0.#### />				
20	<pre><format< pre=""></format<></pre>	dependentFormat= ###.##0,00 IndependentFormat= ###,##0.00 />				
21	<pre><format< pre=""></format<></pre>	dependentFormat_ ###.##0.00 % IndependentFormat_ ###,##0.00 % //				
22	<pre><format< pre=""></format<></pre>	dependentFormat = "##".##0,00 EUK IndependentFormat = "##",##0.00 EUK //				
22	<pre><format< pre=""></format<></pre>	dependentFormat="# ### ##0" independentFormat="# ### ##0" />				
24	<pre></pre>	dependentFormat="# ### ##0 00" independentFormat="# ### ##0 00" />				
25	<pre></pre>	dependentFormat="####################################				
27	<format< td=""><td>dependentFormat="########0.#%" independentFormat="####################################</td><td></td><td></td><td></td><td></td></format<>	dependentFormat="########0.#%" independentFormat="####################################				
eXtensik	ole Markup Lang	uage file length : 13.862 lines : 172 Ln : 1 Col : 1 Sel : 0 0	Windows (CR LF) L	JTF-8	11	N

- ▼ Es handelt sich um eine XML-Datei, in der einige Standard-Format-Muster definiert sind, die individuell ergänzt oder bearbeitet werden können. Das dependentFormat beschreibt dabei ein bestehendes, länder- oder regionspezifisches Format, independentFormat stellt die neutrale Form des Formats dar. Beispiel:
 - o dependentFormat="#.##0,00"
 - independentFormat="#,##0.00"
- Die Format-Muster können wie von Zahlenformaten gewohnt auch beliebige ergänzende String-Elemente beinhalten, zum Beispiel "EUR" oder "%". Der Texteditor kann parallel zu VM geöffnet sein und Änderungen der Format-Datei vorgenommen werden. Sobald die Änderungen gespeichert sind, verwendet VM sie beim nächsten Lauf.
- **TIPP** Das Update-Werkzeug kann beliebig auf die Reports angewendet werden. Bekannte Formate werden ersetzt, unbekannte bleiben unverändert. Über die Optionen Analyse und Update und deren Ergebnis-Logs kann man sich so sukzessive eine für den eigenen, individuellen Datenbestand passend Format-Datei erstellen, die alle Zahlenformate ersetzt.
- ▼ Über die Checkboxen Quick Reports und Super Reports kann gewählt werden, ob das Update-Werkzeug nur auf QuickReports, nur auf SuperReports oder auf beide Report-Arten angewendet werden soll. Über den Button Analyse wird der gewählte Bestande der Reports analysiert.

Stellt alle im Datafile hint sprachunabhängige Zahl	erlegten Quick Reports und S enformat um.	Super Report Pro	Dokumente auf das	
Arbeitsverzeichnis				
E: \VM Technische Dokum	entation (Datendatei (VM Upo	late Zahlenforma	ate in Reports\	
Format-Datei	antation Datandatai WM Llas	lata Zablanfarma	to in Departs Number Former	to WMN umber Format C
E. WHITECHNISCHE DOKUM	ientation paterioater (im opt	ate zaniemonia	nte in Reports (vumber) onna	is (vinidamberr ormated
	Analyse		Update	
Quick Reports	nicht analysiert	Log	nicht konvertiert	
Super Reports	nicht analysiert	Log	nicht konvertiert	

▼ Während der Analyse wird der Dialog gedimmt, nach Abschluss sind die Links Log für die analysierten Report-Arten verfügbar.

Stellt alle im Datafile hi	Formats interlegten Quick Reports und Sup	per Report P	ro Dokumente auf das	
sprachunabhängige Za	ahlenformat um.			
Arbeitsverzeichnis				
E: VM Technische Dok	umentation\Datendatei\VM Updat	e Zahlenforr	mate in Reports\	
Format-Datei	and the local sector of the sector of the		and a Description of the Description	
E: (VM Technische Doki	umentation (patendate) (VM Opdat	e zanientorr	nate in Reports youmberForma	ats (vinivumber FormatCo
	Analyse		Update	
	· · · · ·			
Quick Reports	66 Report(s) analysiert	Log	nicht konvertiert	
Super Reports	1187 Report(s) analysiert	Log	nicht konvertiert	
				CabliaRan
				Schileben

▼ In den Analyse-Logs wird aufgeführt, welche Zahlenformate identifiziert wurden, ob sie in der Format-Datei bereits beschrieben sind und deshalb als *bekannt* eingestuft werden, oder ob noch kein Eintrag in der Format-Datei existiert und sie deshalb als *unbekannte* Formate klassifiziert werden.

📓 E:\VM Technische Dokumentation\Datendatei\VM Update Zahlenformate in Repo	ts\srAnalyzeLog.txt - Notepad++	_		
Datei Bearbeiten Suchen Ansicht Kodierung Sprachen Einstellungen Werkzeuge	Jakro Ausführen Erweiterungen Fenster ?			Х
3 - 2 - 2 - 3 - 3 - 4 - 5 - 2 - 2 - 4 - 3 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3	3 🖉 💷 💌 💌 🕨 🔤			
📙 qrAnalyzeLog.txt 🗵 🔚 srAnalyzeLog.txt 🔀				
1 Bekannte sprachunabhängige Formate: *				^
2 2 ### ##@ @@ [227 \/opkommon]				
4 #,###,##0.00 [489 Vorkommen]				
5 ##0.00 % Rabatt [344 Vorkommen]				
6 -##0.00 % Rabatt [344 Vorkommen]				
7 -#,###,##0.00 [20 Vorkommen] 8 0.00 [107 Vorkommen]				
9 ###,###,##0.00 [164 Vorkommen]				
10 -###,###,##0.00 [164 Vorkommen]				
11 #,##0.## [105 Vorkommen]				
12 -#,##0.4# [105 VOrkommen]				
14 ##0.00 % [99 Vorkommen]				
15 -##0.00 % [99 Vorkommen]				
16 -###,##0.00 EUR [236 Vorkommen] 17 -###.##0.00 [100 Vorkommen]				
18 ###,##0.00 % [11 Vorkommen]				
19 -###,##0.00 % [11 Vorkommen]				
20 0.00 EUR [74 Vorkommen]				
22 -#,###.## [60 Vorkommen]				
23 ###,##0.00 CHF [2 Vorkommen]				
24				
25 Unbekannte Formate: ** 26				
27 #,##0.# [62 Vorkommen]				
28 -#,##0.# [62 Vorkommen]				
29 Fest TT.MM.JJJJ [44 Vorkommen]				
30 Seite #####0.00000 [9 Vorkommen]				
32 ###,##0.00000 [9 Vorkommen]				
33 Reisekosten [8 Vorkommen]				
34 ##0.00 % Nachlass [15 Vorkommen] 35 -##0.00 % Nachlass [15 Vorkommen]				
36 ##0.00 Vergünstigung [19 Vorkommen]				
37 -##0.00 Vergünstigung [19 Vorkommen]				~
Normal text file length : 1.541 lines : 46 Ln	1 Col : 1 Sel : 0 0 Windows (CR LF) UTF-	8	IN	

- Im Beispiel wurde das QuickReport-Analyse-Log qrAnalyzeLog.txt und das SuperReport-Analyse-Log srAnalyzeLog.txt geöffnet. Bei den SuperReports wurden 20 bekannte Zahlenformate identifizert, darüberhinaus aber auch etliche unbekannte.
- **TIPP** Es kann erstaunlich sein, welche Zahlenformate in Reports gefunden werden. :-) Die im Screenshot abgebildeten Beispiele beruhen auf echten VM (Test-)Daten. Ein Zahlenformat *"Reisekosten"* macht nicht wirklich Sinn. Und es ist deshalb auch nicht wirklich notwendig, ein Ersatzformat dafür zu beschreiben das Update-Werkzeug ersetzt bekannte Format und ignoriert unbekannte. Zum Beispiel ist das Format *"Seite ######0"* ein gültiges, aber unbekanntes Format. Ersetzen muss man es aber nicht, da es keine Tausender- oder Dezimaltrenner beinhaltet. Deshalb kann man dieses Format einfach ignorieren. Auch ein Zahlenformat wie *"#,##0.#"* ist ein gültiges, aber unbekanntes Format. Man kann es in die Format-Datei aufnehmen, wird es aber lediglich mit sich selbst ersetzen, weil es bereits korrekte Tausender- und Dezimaltrennzeichen verwendet.
- Für eine möglichst vollständige Konvertierung aller eingesetzten Zahlenformate, muss bei diesem Analyse-Ergebnis die Format-Datei ergänzt werden. Dazu die Format-Datei in einem Texteditor öffnen, und die (sinnvollen, notwendigen) Einträge unter Unbekannte Formate eintragen.
- ▼ Das Beispiel aus dem Screenshot für die SuperReports im Einzelnen:
 - Die Format-Datei über den Link Format-Datei im VM in einem Texteditor öffnen. Alle unbekannten Formate aus srAnalyzeLog.txt in die Format-Datei einfügen.

📔 *E:\	VM Technische Dokumentation\Datendatei\VM Update Zahlenformate in Reports\NumberFormats\VMNumberFormatCon	verter.dll.formats - Note —	×
Datei I	Bearbeiten Suchen Ansicht Kodierung Sprachen Einstellungen Werkzeuge Makro Ausführen Erweiterungen Fenster G	?	Х
۵ 🖨			
🔚 srAn	alvzel og tyt 🔣 💾 VMNumberFormatConverter dll formats 🕅		
1	<pre>//biogram is interior of an according to the second s</pre>		
2	<pre>Creations ymlne:ysi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ymlne:ysd="http://www.u</pre>	w3 org/2001/XMI Schema"	Â
3	<pre><formats></formats></pre>		
4			
5	#,##0.# [62 Vorkommen]		
6	-#,##0.# [62 Vorkommen]		
7	Fest TT.MM.JJJJ [44 Vorkommen]		
8	Seite #####0 [44 Vorkommen]		
9	#,###,##0.00000 [9 Vorkommen]		
10	###,##0.00000 [9 Vorkommen]		
11	Reisekosten [8 Vorkommen]		
12	##0.00 % Nachlass [15 Vorkommen]		
13	-##0.00 % Nachlass [15 Vorkommen]		
14	##0.00 Vergunstigung [19 Vorkommen]		
15	-##0.00 vergunstigung [19 vorkommen]		
17	#,###,##0.000 [5 VORKOMMEN]		
18	###,##0.000 [1 VOI KOMMEN]		
19	# ### ### ### 00 [1 Vorkommen]		
20			
21	<format dependentformat="0.0" independentformat="0.0"></format>		
22	<format dependentformat="0,00" independentformat="0.00"></format>		
23	<pre><format dependentformat="0,00 EUR" independentformat="0.00 EUR"></format></pre>		
24	<format dependentformat="0,00 CHF" independentformat="0.00 CHF"></format>		
25	<format dependentformat="#0%" independentformat="#0%"></format>		
26	<format dependentformat="##0%" independentformat="##0%"></format>		
27	<format dependentformat="##0,00 %" independentformat="##0.00 %"></format>		
28	<pre><format dependentformat="##0,00 % Rabatt" independentformat="##0.00 % Rabatt"></format></pre>		
29	<pre><format dependentformat="###0,0%" independentformat="###0.0%"></format></pre>		
30	<pre><tormat dependentformat="###0,00##" independentformat="###0.00##"></tormat> </pre>		
31	<pre><tormat dependentformat="###0.00##" independentformat="###0.00##"></tormat></pre>		
32	<pre><format dependentformat="#.###,##" independentformat='#,###.##"'></format> </pre>		
33	<pre>(formal dependentFormat= #.##0,## independentFormat= #,##0.## /> (format dependentFormat="# ##0 000" independentFormat="# ##0 000" /></pre>		
35	(format dependentFormat="### ##0 ##" independentFormat="### ##0 ##" />		
36	<pre>(format dependentFormat="###.##0.####" independentFormat="### ##0 ####" /></pre>		
37	<pre><format dependentformat="###.##0.00" independentformat="###.##0.00"></format></pre>		
38	<pre><format_dependentformat="### ##0="" %"="" 00="" independentformat="### ##0 00 %"></format_dependentformat="###></pre>		~
eXtensi	ole Markup Language file length : 14.331 lines : 189 Ln : 5 Col : 1 Sel : 0 0	Windows (CR LF) UTF-8	IN

• Dann alle eingefügte Formate entfernen, die man nicht konvertieren muss, weil sie keine Tausender- oder Dezimaltrennzeichen beinhalten oder aus anderen Gründen nicht sinnvoll sind.

📓 *E:\VM Technische Dokumentation\Datendatei\VM Update Zahlenformate in Reports\NumberFormats\VMNumberFormatConverter.dll.formats - Note 🚽 🗆	×
Datei Bearbeiten Suchen Ansicht Kodierung Sprachen Einstellungen Werkzeuge Makro Ausführen Erweiterungen Fenster ?	Х
Raha Raaka ka na cana ka	
srAnalyzeLog.txt 🖾 🗖 VMNumberFormatConverter.dll.formats 🖸	
1 xml version="1.0"?	^
<pre>2 =<settings xmins:xs1="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmins:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"></settings></pre>	
→ <tormats></tormats>	
4 H'HHH'HHH 00 [1 Vorkommon]	
<pre></pre>	
9 <format dependentformat="0.00" independentformat="0.00"></format>	
<pre>10 <format dependentformat="0,00 EUR" independentformat="0.00 EUR"></format></pre>	
<pre>11 <format dependentformat="0,00 CHF" independentformat="0.00 CHF"></format></pre>	
<pre>12 <format dependentformat="#0%" independentformat="#0%"></format></pre>	
<pre>13 <format dependentformat="##0%" independentformat="##0%"></format></pre>	
<pre>14 <format dependentformat="##0,00 %" independentformat="##0.00 %"></format></pre>	
<pre>15 <format dependentformat="##0,00 % Rabatt" independentformat="##0.00 % Rabatt"></format></pre>	
<pre>16 <format dependentformat="###0,0%" independentformat="###0.0%"></format></pre>	
<pre>17 <format dependentformat="###0,00##" independentformat="###0.00##"></format></pre>	
18 <format dependentformat="###0.00##" independentformat="###0.00##"></format>	
19 <format dependentformat="#,###,##" independentformat="#,###.##"></format>	
20 <format dependentformat="#.##0,##" independentformat="#,##0.##"></format>	
21 <tormat dependentformat="#,##0,000" independentformat="#,##0.000"></tormat>	
22 stormal dependentrormal= "##. ##0, ## Independentrormal= ###, ##0.## />	
2.5 Croimat dependent format - "### ##0 00" independent rol mat - ### ##0 00" / \	
25 (format dependent format="### ##0.90 %" independent format="###,##0.00 %" />	
<pre>26 <format dependentformat="###, ##0.00 FUR" independentformat="###, ##0.00 FUR"></format></pre>	
<pre>27 <format dependentformat="###.##0.00 CHF" independentformat="###.##0.00 CHF"></format></pre>	
<pre>28 <format dependentformat="#.###.##0" independentformat="#,###,##0"></format></pre>	
<pre>29 <format dependentformat="#.###.##0,00" independentformat="#,###,##0.00"></format></pre>	
<pre>30 <format dependentformat="########0,#" independentformat="########0.#%"></format></pre>	
<pre>31 <format dependentformat="#######0.#%" independentformat="#######0.#%"></format></pre>	
32 <format dependentformat="########0,##" independentformat="######### 0.##"></format>	
<pre>33 <format dependentformat="########0.##" independentformat="#########0.##"></format></pre>	
34 <format dependentformat="########0,00" independentformat="########0.00"></format>	
<pre>35 <format dependentformat="#########0.00" independentformat="########0.00"></format></pre>	
<pre>36 <format dependentformat="###.##0" independentformat="###,###0"></format></pre>	
3/ <format *="" ,="" dependentformat="###.####" independentformat="###,###"></format>	~
Xtensible Markun Januare file Jenth 13.932 lines 175 Jn. 5 Col 1 Sel 010 Windows (CP IS) JITE-8	IN

• Dann die XML-Struktur um das Format einfügen. Zuerst ergänzt man vorne <format dependentFormat=".

📓 *E\VM Technische Dokumentation\Datendatei\VM Update Zahlenformate in Reports\NumberFormats\VMNumberFormatConverter.dll.formats - Note		
Datei Bearbeiten Suchen Ansicht Kodierung Sprachen Einstellungen Werkzeuge Makro Ausführen Erweiterungen Fenster ?		х
🔚 srAnalyzeLog.txt 🛛 븜 VMNumberFormatConverter.dll.formats 🔀		
1 xml version="1.0"?		^
2 < <settings #'###'##0.00="" [1="" pre="" vorkommen]<="" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSche</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 🖨 <formats></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 <pre><format dependentFormat=" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"></settings>		
6 <pre><format 0,0"="" dependentformat="#.###.###0,00 [1 Vorkommen]</pre></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8 <format dependentFormat=" independentformat="0.0"></format></pre>		
9 <format dependentformat="0,00" independentformat="0.00"></format>		
<pre>10 <format dependentformat="0,00 EUR" independentformat="0.00 EUR"></format></pre>		

• Danach ergänzt man " independentFormat=" am Ende.

• Das Ersatzformat eintragen und die Zeile mit " /> abschließen.

📓 *E:\VM Technische Dokumentation\Datendatei\VM Update Zahlenformate in Reports\NumberFormats\VMNumberFormatConverter.dll.formats	- Note		
Datei Bearbeiten Suchen Ansicht Kodierung Sprachen Einstellungen Werkzeuge Makro Ausführen Erweiterungen Fenster ?			Х
🔚 srAnalyzeLog.txt 🗷 😸 VMNumberFormatConverter.dll.formats 🗵			
1 xml version="1.0"?			^
<pre>2 q<settings #'###'###'##0.00"="" independentformat="#,###,###0.00" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/X</pre></td><td>MLSchem</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 📮 <formats></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 <format dependentFormat=" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"></settings></pre>			
6 <format dependentformat="#.###.###0,00" independentformat="#,###,###0.00"></format>			
7			
<pre>8 <format dependentformat="0,0" independentformat="0.0"></format></pre>			
<pre>9 <format dependentformat="0,00" independentformat="0.00"></format></pre>			
<pre>10 <format dependentformat="0,00 EUR" independentformat="0.00 EUR"></format></pre>			

• Die Format-Datei speichern und im laufenden VM einen neuen Analyse-Lauf starten. Analyse abwarten und anschließend das Analyse-Log öffnen.

E:\VM Technische Dokumentation\Datendatei\VM Update Zahlenformate in Reports\srAr	nalyzeLog.txt - Notepad++		- 🗆	
Datei Bearbeiten Suchen Ansicht Kodierung Sprachen Einstellungen Werkzeuge Makro	Ausführen Erweiterungen Fenster ?			Х
🔚 srAnalyzeLog.txt 🗵 🔚 VMNumberFormatConverter.dll.formats 🔀				
1 Bekannte sprachabhängige Formate:				^
2				
4 #.###.###.##0.00 [1 Vorkommen]				
5				
6 Bekannte sprachunabhängige Formate: *				
8 ###,##0.00 [33/ Vorkommen]				
$10 \#40 \ 00 \%$ Rabatt [344 Vorkommen]				
11 -##0.00 % Rabatt [344 Vorkommen]				
12 -#,###,##0.00 [20 Vorkommen]				
13 0.00 [107 Vorkommen]				
14 ###,###,##0.00 [164 Vorkommen]				
15 -###,###,##0.00 [164 Vorkommen] 16 # ##0 ## [105 Vorkommen]				
17 -#.##0.## [105 Vorkommen]				
18 ###,##0.00 EUR [474 Vorkommen]				
19 ##0.00 % [99 Vorkommen]				
20 -##0.00 % [99 Vorkommen]				
21 -###,##0.00 EUR [236 Vorkommen]				
22 -###,##0.00 [100 VOrkommen]				
24 -###.##0.00 % [11 Vorkommen]				
25 0.00 EUR [74 Vorkommen]				
26 #,###.## [60 Vorkommen]				
27 -#,###.## [60 Vorkommen]				
28 ###,##0.00 CHF [2 Vorkommen]				
29 30 Unbekannte Formate: **				
31				
32 #,##0.# [62 Vorkommen]				
33 -#,##0.# [62 Vorkommen]				
34 Fest TT.MM.JJJJ [44 Vorkommen]				
35 Seite ######0 [44 Vorkommen]				
37 ###.##0.00000 [9 Vorkommen]				
38 Reisekosten [8 Vorkommen]				×
Normal text file length : 1.614 lines : 49 Ln : 43 C	Col : 9 Sel : 0 0	Windows (CR LF) UTF-8		IN

- ▼ Was hat sich geändert?
 - Die zwei angepassten Zahlenformate werden jetzt als Bekannte sprachabhängige Formate aufgeführt. Die nicht angepassten (weil ohne Nutzen für eine Konvertierung) Formate werden natürlich weiterhin als Unbekannte Formate gelistet.
- Damit sind alle Vorbereitung für das Update der SuperReports getroffen. Im VM auf den Button Update klicken.

Updating				×	
Stellt alle im Datafile h sprachunabhängige Za	interlegten Quick Reports und Sup ahlenformat um.	oer Report F	Pro Dokumente auf das		
<u>Arbeitsverzeichnis</u> E: \VM Technische Dok	umentation\Datendatei\VM Updat	e Zahlenfor	mate in Reports\		
<u>Format-Datei</u> E: \VM Technische Dok					
	Analyse		Update		
Quick Reports	66 Report(s) analysiert	Log	nicht konvertiert		
Super Reports	1187 Report(s) analysiert	Log	nicht konvertiert		
				Schließen	

• Während des Updates wird der Dialog wieder gedimmt, nach Abschluss sind weitere Links Log für die aktualiserten Report-Arten verfügbar.

Update Report Number	Formats		2		
Stellt alle im Datafile hi sprachunabhängige Za	Stellt alle im Datafile hinterlegten Quick Reports und Super Report Pro Dokumente auf das sprachunabhängige Zahlenformat um.				
Arbeitsverzeichnis					
E: VM Technische Dok	umentation \Datendatei \VM Updat	e Zahlenfo	rmate in Reports\		
Format-Datei					
E: \VM Technische Dok	umentation \Datendatei \VM Updat	e Zahlenfo	rmate in Reports\NumberFormats\VMNumberFormatC(
	Analyse		Update		
Quick Reports	66 Report(s) analysiert	Log	nicht konvertiert		
Super Reports	1187 Report(s) analysiert	Log	1187 Report(s) konvertiert Log		
			Schließen		

- Nach Klick auf den Link Log im Bereich Update, werden die Update Logs im Standard-Texteditor angezeigt.
- ▼ HINWEIS SuperReport kommt nicht nur als individueller Report zum Einsatz, sondern wird in VM auch als Formulareditor im Bereich VM-L Vertrieb (und neu ab VM 2020 auch in Teilen der VM-A Dispo) eingesetzt. Deswegen werden je nach VM Nutzung mehrere Log-Dateien geöffnet, die jeweils den Bereich der verschiedenen SuperReport-Quellen betreffen:
 - ▼ SuperReport Formulare aus dem Bereich VM-L Vertrieb
 - SR conversionLog_V_Rechtexte_wrAbschtext_.txt
 - SR conversionLog_V_Rechtexte_wrKopftext_.txt
 - SR conversionLog_V_Rechtexte_wrKopftext2_.txt

- SR conversionLog_V_Rechtexte_wrPostext_.txt
- ▼ SuperReports der Anwender
 - SR conversionLog_XX_Namen_Document_4DList.txt
- In den Logs werden alle vorgenommenen Änderungen protokolliert.

E:	\VM Technische Dokumentation\Datendatei\VM Update Zahlenformate in Reports\SR conversionLog_XX_Namen_Document_4DList.txt - Notepad++ — 🔲 X
Datei	Bearbeiten Suchen Ansicht Kodierung Sprachen Einstellungen Werkzeuge Makro Ausführen Erweiterungen Fenster ?
🗋 📥	- E E - C - A - E - A - E - A - E - C - A - E - C - E - E - E - E - E - E - E - E
🔚 sr/	AnalyzeLog.txt 🔀 🔚 VMNumberFormatConverter.dll.formats 🗵 🔚 SR conversionLog_XX_Namen_Document_4DList.txt 🔀
1	Source: [E:\VM Technische Dokumentation\Datendatei\VM Update Zahlenformate in Reports\Super Report Export\101.xml]
2	Target: [E:\VM Technische Dokumentation\Datendatei\VM Update Zahlenformate in Reports\Super Report Export\converted\101.xml]
3	fuendes]
45	[neader] Var ideobiect 00011. source=SRDate. format=Fest TT.MM.]]]]
6	unknown format Fest TT.MM.JJJJ
7	resulting format=Fest TT.MM.JJJJ
8	
9	[Body] Van idenhiet 00002 courserer Mil formatet ### ##0.00
11	var lu-oujet_e0005, source-sr_mw, lormat=+,###,##0.00 resulting format=# ### ##0 A0
12	·
13	[BreakFooter]
14	Var id=object_00006, source=sr_StdSum, format=###,##0.00
15	resulting format=###,##0.00
17	[Footer]
18	Var id-object 00007, source=SRPage, format=Seite #####0
19	unknown format Seite #####0
20	resulting format=Seite #####0
21	Courses [E:\\MM Tashnisshe Dakumantation\Datandatai\VM Undate Zablanfammate in Depents\Suman Depent Symper\102 yml]
22	source. [c:\WM rechnische Dokumentation/Datendatei\WM Undate Zahlenformate in Reports/super Report Export/105.xml]
24	ren Beer fer /m. renursene envinnendezen legendezen /m. eksen zurzen enwigen zu veken eizeken eizen veren dezendezen veren zurzen veren zu zu veken eizeken eizen zu
25	[Header]
26	Var id=object_00011, source=SRDate, format=Fest TT.MM.JJJJ
27	unknown format Fest TT.MM.JJJJ
20	resulting format-rest friends
30	[Body]
31	Var id=object_00003, source=sr_MW, format=#,###,##0.00
32	resulting format=#,###,##0.00
33	[Danak/Factor]
35	Lorearrouterj Var ideobiert 00006. source=sr StdSum. format=###.##0.00
36	resulting format=###,##0.00
37	
28	
Norm	ar text file length : 55,895 lines : 1,019 Ln : 1 Col : 1 Sel : 0 0 Windows (CR LF) UT-8 IN

- Damit ist das Update der SuperReports abgeschlossen. Für die QuickReports ist das Vorgehen identisch; beim Update wird aber immer nur ein Log ausgegeben, da VM QuickReports ausschließlich für Anwender-Reports nutzt.
- WICHTIG Zahlenformate in SuperReport Scripts werden in den Analyse-Logs nicht aufgeführt, beim Update werden aber alle bekannten Formate ersetzt, und die Ersetzung auch im Protokoll-Log dokumentiert. Wir empfehlen deshalb, nach dem Update die eingesetzten SuperReports durch qualifizierte Anwender bzw. den Fachbereich im Haus zur Freigabe vor einem Produktiv-Update prüfen zu lassen.
- ▼ Update: Zahlenformate in der SFE
 - WICHTIG Die Konfiguration der SFE-FiBu-Schnittstelle obliegt sehr häufig nicht der technischen, sondern der fachlichen Administration. Der Vollständigkeit halber ist das Vorgehen zum Anpassen der Zahlenformate trotzdem nachfolgend beschrieben. Wir empfehlen die Umsetzung nur durch fachkundige Mitarbeiter oder einen zertifizierten VM Partner (<u>https://www.muellerprange.com/partner/</u>) durchführen zu lassen.
 - Geändert werden müssen nur die Felder, die eine Formatierung mit dem alten Zahlenformat enthalten. Man kann dabei folgendermaßen vorgehen:
 - ▼ Im XML-SFE Editor rechts oben auf die Lupe klicken, um die Suche zu öffnen. my_irgendwo einstellen.

	Typ DTA SystemPfad Abbrechen OK Q_my_ Irgendwo	
t)	VM-Objekte Allgemein Tabellen&Felder	EXPAND
1 2885	AB Ausgabedisposition AB Umsatzzuordnung AB Zuschlagdisposition AbEa ABS Zuo Historie	^
Parameter	BasisStruct AFED	Select-EXPAND
<u>n araniceer</u>	StructGroupPars ExpStrukturGruppeParameter	^
ative) 🗸	4 dateformer Datumsformat 5 timeformer Zeitformat	
	05 decimalformer Dezimalformat	
im 010	booleanformer Booleanformat	
039 m 039		
start#Leer	Buchungssatz Buchungssatz ReNummer ReNummer	

▼ Im Suchfenster #0,0 eingeben.

•

	Typ DTA SystemPfad Abbrechen OK	
	VM-Objekte Allgemein	EXPAND
	Tabellen&Felder	\sim
	AB Ausgabedisposition	^
	AB Umsatzzuordnung	
	AB Zuschlagdisposition	
	AbEa ABS Zuo Historie	×
	BasisStruct	Select-EXPAND
ient)	AFED	~
	StructGroupPars ExpStrukturGruppeParameter	^
	ateformer Datumsformat	
	👹 timeformer Zeitformat	
	0 ⁵ / _* decimalformer Dezimalformat	
	23 numformer Numformat	
ik to test ^	🔀 booleanformer Booleanformat	
3 X 💿	textformer Textformat	
q	🕀 🏠 &AddOnLib AddOnLibrary	
ñ		

▼ Der Cursor springt zum ersten, selbst definierten Feld, das eine Formatierung mit altem Zahlenformat enthält.

Datei Bearbeiten Hilfe SFE-XML-myStruct-Editor (Administration) <u>Löschen Neu Sichern Export Pfad</u> <u>MML-GuJ V Import Datei</u>		Typ DTA Syst
myStruct-Elemente EXPAND myInitKos871 [InitKost] myInitKos871 [InitKost] myVertret858 [Vertreter_Art_Dev ReBukto [EinzelneSplittbuchung myBelegko543 [Belegkopf-Datensatz myBelegko543 [Belegkopf-Datensatz_WV B myBelegko543 [Belegkopf-Datensatz_MP myDebitor222 [Debitoren-Position B myDebitor222 [Debitoren_Position_VV myDebitor223 [Debitoren_Position_VV B myDebitor223 [Debitoren_Position_VP mySTYPE423 [STYPE myZAEHLER224 [ZAEHLER myBelPosit561 [BelPosition myBelegko8545 [SeeGeBSCHL myBSEG-BS226 [BSEG-BSCHL myBSEG-HK431 [BSEG-HKONT myBSEG-HK431 [BSEG-HKONT	Image: Struktur-Gruppe Struktur-Element (SprachRes) (UrAnsicht) Kennung myBSEG-WR435 EintragRef 435 Name BSEG-WR8TR2 SequenceNR 885 Bemerkung Postenbetrag in EUR ####################################	VM-Delen&Fider Tabelen&Fider Tabelen&Fider AB Ausgabedisposi AB Umsatzzuordnun AB Zuschlagdispos AB Zu
HydsEc-HK433 JB5Ec-HK0NT2 myBSEG-WR434 JB5EG-WRBTR myBSEG-WR435 JB5EG-WWBTR2 myBSEG-HW435 JB5EG-MW5KZ myBSEG-HW437 JB5EG-MW5KZ2 myCOBL-KC438 JCOBL-KCSTL	Zusätzliche Element-Trenner immer unterdrücken! Hide when Verknüpfung Objekt/Wert Vergleichsoperator Objekt/Wert Obj	ReDatum ReDatum ReStornoStatus ReS ReWBeteiligter ReW ReLeist1 ReLeist1 ReLeist2 ReLeist2 ReMwStBetrag ReMv

▼ Hier das Komma in der Formatierung händisch durch einen Punkt ersetzen.

•

	Export-Einstellungen (Element)	AFED
Quelltyp	My_Item 🛛 # Formelscript Inur für Profis, auf ei 🕲	
Soloktor		🖉 datefo
Selektor	<u>6</u>	🚆 🦉 timefor
Definition	Zusatzkennung Datenbeispiel	05 decima
@	((aTxtx1{88}="2") & (([Rechnung 171ySPosB (00257,)]	2⅔ numfor
	Pos = 1 Length = 278 Length = 291 ^ click to test ^	🔀 boolea
ormer	Funktion -Format/ -Konvertierun	🖾 textfor
	2 Norm-XMI-Tag	🕀 🏠 &AddOr
TagStart	< BSEG-WRBTR2 > Set Tag by @ (ElementNode!)	🗆 🗟 ExpFile1
- TaoEnd	A BSEG-WRBTR2 / Or Hack in TabFeldName	🖃 Buchungssa
	P1 P2 P3 FeldName	ReNumm
Position	/2/171/220/422/ S. 🔮 (Set Pos by marked Elemet in HList)	ReArt R
	Pfad-Parent + AfterParentTag S/E1-3	ReAdres
	he Flement-Bereich "data" immer unterdrücken!	ReWaeh
7usät:	diche Element-Trenner immer unterdrücken!	ReDatur
		ReStorn
	🛨 🖃 Hide when	ReWBet
/erknüpfung	Objekt/Wert Vergleichsoperator Objekt/Wert	Rel eist 1
•		Del eist?
		B E P S A
	A	ReMwSt

 Zurück zur Suche und auf den Doppelpfeil neben dem Eingabefeld klicken, um zum nächsten Feld mit altem Zahlenformat zu springen.

• HINWEIS Zum Abschluß empfehlen wir einen ausführlichen Test vor der Freigabe für ein Produktiv-Update.

Windows Dienst: Veränderungen

- Das Einrichten des VM Servers zum Betrieb als Windows Dienst ist mit jedem Windows Server Release immer sperriger geworden. Im Lauf der Jahre glich das Vorgehen eher einem "Hack" als einer ordentlichen Konfiguration einer Server-Applikation. Erst musste man Standard-Werte zur Windows Konfiguration in der Registry ändern, später war der administrative Zugriff auf den Dienst nur noch durch bestimmte Remote Zugriffe möglich.
- Mit VM 2020 ändert sich einiges. Und das ist erst der Anfang einer Reihe von Änderungen, die Stück für Stück in zukünftigen VM Versionen verfügbar sein werden.
- Ein ganz wesentlicher Punkt dieser Änderung ist der neue headless Betriebsmodus des VM Servers, der einen Betrieb ohne grafische Benutzeroberfläche ermöglicht. Das geht grundsätzlich unabhängig vom Dienstbetrieb, sowohl unter Microsoft Windows als auch Apple macOS durch Aufruf über die Eingabeaufforderung bzw. das Terminal. Oder allgemein, das Command Line Interface (CLI):
- .\VM.exe --data 'E:\VM\Datendateien\2020.0.353 Dokumentation\VM.4DD' --headless
- Wenn der VM Server im headless Modus betrieben wird, existiert keine direkte Interaktionsmöglichkeit. Keine Benutzeroberfläche, und —zumindest vorerst— leider auch noch kein anderes Interface, um eine interaktive Steuerung zu ermöglichen. Wie geht man also mit so einem headless VM um?

ndles	NPM(K)	PM(K)	WS(K)	CPU(s)	Id 	SI ProcessName	
2914	71	201524	225896	2,00	2572	1 VM	
5 C:\vm	\VM2020 6	Build 353	3\VM Server>	Stop-Proc	ess -I	Id 2572 -Confirm -PassThru	
stätig	ung						
stätig chten	ung Sie diese	e Aktion wi	irklich ausf	führen?	ol "\/M	4 (2522)"	
stätig chten sführe] Ja	ung Sie diese n des Vor [A] Ja, a	e Aktion wi rgangs "Sto alle [N] M	irklich ausf op-Process" Nein [K] Ne	Führen? für das Zig ein, keine	el "VM [H] A	۹ (2572)". Anhalten [?] Hilfe (Standard ist "J"):	
stätig chten s sführe] Ja ndles	ung Sie diese n des Vor [A] Ja, a NPM(K)	e Aktion wi rgangs "Sto lle [N] M PM(K)	irklich ausf pp-Process" Nein [K] Ne WS(K)	Führen? für das Zic ein, keine CPU(s)	el "VM [H] A Id	۹ (2572)". Anhalten [?] Hilfe (Standard ist "J"): SI ProcessName	
stätig ichten isführen] Ja indles 2914	ung Sie diese n des Vor [A] Ja, a NPM(K) 71	Aktion wi gangs "Sto alle [N] M PM(K) 201524	irklich ausf op-Process" Vein [K] Ne WS(K) 225896	Führen? für das Zig ein, keine CPU(s) 2,02	el "VM [H] A Id 2572	4 (2572)". Anhalten [?] Hilfe (Standard ist "J"): SI ProcessName 1 VM	

Starten

▼ VM Server mit ausgewählter Datendatei im headless Modus starten:

Windows

- .\VM.exe --data 'E:\VM\Datendateien\2020.0.353 Dokumentation\VM.4DD' --headless
- **TIPP** Wechseln Sie im CLI in das Verzeichnis, in dem sich die VM.EXE des VM Server befindet. In der klassichen Eingabeaufforderung kann man mit VM.EXE direkt starten. In der PowerShell muss .\VM.EXE zum Starten eingegeben werden.
- macOS
 - ./VM\ Server.app/Contents/MacOS/VM --data /Users/VM/Datendateien/2020.0.353 Dokumentation/VM2020.4DD --headless

Ausgabe

- Sobald der VM Server im headless Modus läuft, erzeugt er ein 4D Diagnostic Log im Verzeichnis der Datendatei im Unterverzeichnis Logs. Das erste 4D Diagnostic Log im Verzeichnis wird VM_1.TXT benannt. Die 4D Diagnostic Logs werden bis maximal 10 MB Größe geschrieben, anschließend wird ein neues Logs VM_2.TXT erzeugt, danach VM_3.TXT und so weiter.
- ▼ Den Inhalt dieses Logs kann man sich fortlaufend u.a. so anzeigen lassen:
 - unter Windows in der PowerShell nach Wechsel in das Logs-Verzeichnis: Get-Content VM_1.txt -Wait
 - unter macOS im Terminal nach Wechsel in das Logs-Verzeichnis: tail -f VM_1.txt

Beenden

- ▼ Für eine normales Beenden des Prozesses geht man so vor:
 - ▼ unter Windows in der PowerShell:
 - Get-Process VM
 - Stop-Process -Id <pid> -Confirm -PassThru

- wobei <pid> für den Ausgabewert der Prozess-ID steht, den Get-Process VM in der Spalte Id lieferte.
- unter macOS im Terminal:
 - ps -ax | grep VM
 - kill -s QUIT <pid>
 - wobei <pid> für den Ausgabewert der Prozess-ID steht, den ps -ax am Zeilenanfang ausgegeben hat.
- ▼ Noch ein paar Anmerkungen zum Verhalten des VM Servers im headless Modus:
 - jeder Dialog wird abgefangen und automatisch beantwortet
 - OK für Meldungen, CANCEL für Fehler
 - in besonderen Fällen wird die Anwendung beendet
 - wenn keine 4D Lizenz vorhanden ist (was mit VM Server nicht passiert, da er immer mit einer 4D OEM ausgeliefert wird).
 - wenn eine 4D Konvertierung der Datendatei erforderlich ist. Das passiert nur beim Öffnen von Datendateien, die zuletzt mit älteren 4D Versionen wie v11 oder v12 eingesetzt wurden.
 - wenn die Datendatei nicht gefunden werden kann.
 - ▼ 4D Dialogmeldungen wie *Message* werden in das 4D Diagnostic Log lesbar umgelenkt, VM Dialoge können lediglich als allgemeiner Hinweis vermerkt werden. Dieser Punkt ist besonders erwähnenswert, weil tatsächlich alle essentiellen Informationen der Aktivität eines VM Server in 4D Diagnostic Log nachzulesen sind.

Date Barebreine Suchen Anscht Köderung Spacchen Einstellungen Verkraupe Makro Auführen Erweiterungen Fenter? X Image: Spacchen Einstellungen Verkraupe Makro Auführen Erweiterungen Fenter? Image: Spacchen Einstellungen Verkraupe Makro Auführen Erweiterungen Fenter? Image: Spacchen Einstellungen Verkraupe Makro Auführen Erweiterungen Fenter? Image: Spacchen Einstellungen Verkraupe Makro Auführen Erweiter Instellungen Verkraupen	E:\VM Technische Dokumentation\Datendatei\Logs\VM_1.txt - Notepad++		
•••••••••••••••••••••••••••••	Datei Bearbeiten Suchen Ansicht Kodierung Sprachen Einstellungen Werkzeuge Makro Ausführen Erweiterungen Fenster ?		х
<pre> the set of t</pre>			
<pre>1 1 220 06-11 18:51:29 [VM,VSS] TMO - The service is running, task #-2 2 2200-06-11 18:51:29 [VM,VSS] TMO - Channel open windows service anagem for writing, task #-2 3 2200-06-11 18:51:29 [VM,APPL] TMO - 40 server, special user correct(), user (00000000120FABB0), ip (), task #-3 4 2020-06-11 18:51:29 [VM,APPL] TMO - 40 server, special user correct(), user (00000000120FABB0), ip (), task #-3 6 2020-06-11 18:51:29 [VM,APPL] TMO - 40 server, special user correct(), user (00000000120FABB0), ip (), task #-3 6 2020-06-11 18:51:30 [VM,HOLS] WAN - (Open windows ['Type'':ProjectMethod', "name": "Startup_Server", "line":7.4, "database": "VM")] 7 7 2020-06-11 18:51:30 [VM,HOLS] WAN - (Open windows ['Type'':ProjectMethod', "name": "Startup_Server", "line":7.4, "database": "VM")] 9 8 2020-06-11 18:51:31 [VM,APPL] TMO - 40 server user (0000000012FABB0), register task, new, 2 task(s), task #-4 19 2020-06-11 18:51:31 [VM,APPL] TMO - 40 server user (0000000012FABB0), register task, new, 2 task(s), task #-5 11 12 2020-06-11 18:51:31 [VM,APPL] TMO - 40 server user (0000000012FABB0), register task, new, 3 task(s), task #-5 13 12 2020-06-11 18:51:31 [VM,APPL] TMO - 40 server user (0000000012FABB0), register task, serve; 3 task(s) task #-5 13 12 2020-06-11 18:51:31 [VM,APPL] TMO - 40 server user (0000000012FABB0), user (0280000012FABB0), itask user (202129230), task #-5 13 12 2020-06-11 18:51:31 [VM,APPL] TMO - 40 server user (0000000012FABB0), resume all postomed tasks, task #-3 15 14 2020-06-11 18:51:31 [VM,APPL] TMO - 40 server user (0000000012FABB0), user (00000000012FABB0), itask #-3 16 15 2020-06-11 18:51:31 [VM,APPL] TMO - 40 server user (00000000012FABB0), user (00000000012FABB0), itask #-3 17 16 2020-06-11 18:57:15 [VM,APPL] TMO - 40 server user (00000000012FABB0), user (00000000012FABB0), itask #-3 17 2020-06-11 18:57:15 [VM,APPL] TMO - 40 server user (00000000012FABB0), user (00000000012FABB0), itask #-3 17 2020-06-11 18:57:15 [VM,APPL] TMO - 40 server user (00000000012FABB0), user (00000000012FABB0), itask #-3 17</pre>			
2 22020-65-11 18:51:29 [W, NS5] [NN0 - 40 server user, user object rested, user (000000010076AB0), ip (), task #-3 4 22020-65-11 18:51:29 [W, APPL] [NN0 - 40 server, special user created, user (00000001076AB0), ip (), task #-3 5 2020-65-11 18:51:29 [W, APPL] [NN0 - 40 server user (00000001267AB0), register task, new, 1 task(s), task #-3 6 2020-65-11 18:51:30 [W, HND15] UAN - (0055A00001267AB00), register task, new, 1 task(s), task #-3 7 2020-65-11 18:51:31 [W, APPL] INFO - 40 server user (000000001267AB00), register task, new, 2 task(s), task #-5 10 9 2020-65-11 18:51:31 [W, APPL] INFO - 40 server user (000000001267AB00), register task, new, 2 task(s), task #-5 11 12 2020-65-11 18:51:31 [W, APPL] INFO - 40 server user (000000001267AB00), uses (10:21/20328), task #-5 12 12 2020-65-11 18:51:31 [W, APPL] INFO - 40 server user (000000001267AB00), uses (10:21/2048B0), task user (208070481), task #-3 13 2020-65-11 18:51:31 [W, APPL] INFO - 40 server user (000000001267AB00), user (00000001267AB00), task #-3 14 2020-65-11 18:51:31 [W, APPL] INFO - 40 server user (000000001267AB00), user (00000001267AB00), ip (), task #-3 <tr< td=""><td>1 1 2020-05-11 18:51:29 [VM.VSS] INFO - The service is running., task #-2</td><td></td><td><u>^</u></td></tr<>	1 1 2020-05-11 18:51:29 [VM.VSS] INFO - The service is running., task #-2		<u>^</u>
3 3 2020-05-11 18:51:29 [VM.APPL] INFO - 4D server user, user object created, user (00000001267ABB0), ip (), task #-3 4 2020-05-11 18:51:29 [VM.APPL] INFO - 4D server, special user created, user (00000001267ABB0), ip (), task #-3 5 2020-05-11 18:51:30 [VM.HDLS] WARN - (Open window)[C'type":"projectWethod","name":"Startup_Server","line":","d'atabase":"VM")] 7 7 2020-05-11 18:51:30 [VM.HDLS] WARN - (Open window)[C'type":"projectWethod","name":"Startup_Server","line":","d'atabase":"VM")] 8 2020-05-11 18:51:31 [VM.APPL] INFO - 4D server user (000000001267ABB0), register task, new, 3 task(S), task #-5 11 10 2020-05-11 18:51:31 [VM.APPL] INFO - 4D server user (000000001267ABB0), register task, new, 3 task(S), task #-5 12 12 2020-05-11 18:51:31 [VM.APPL] INFO - 4D server user (000000001267ABB0), register task, new, 3 task(S), task #-5 13 12 2020-05-11 18:51:31 [VM.APPL] INFO - 4D server user (000000001267ABB0), task user (23912928), task #-5 13 12 2020-05-11 18:51:31 [VM.APPL] INFO - 4D server user (000000001267ABB0), task user (23912928), task #-5 14 12 2020-05-11 18:51:31 [VM.APPL] INFO - 4D server user (000000001267ABB0), task user (239126928), task #-5 15 14 2020-05-11 18:51:31 [VM.APPL] INFO - 4D server user (000000001267ABB0), task user (239126928), task #-5 15 14 2020-05-11 18:51:31 [VM.APPL] INFO - 4D server user (000000001267ABB0), task user (29835048), task #-3 15 16 2020-05-11 18:51:31 [VM.APPL] INFO - 4D server user (000000001267ABB0), task user (000000001267ABB0), task ±-3 17 16 2020-05-11 18:51:31 [VM.APPL] INFO - 4D server user (000000001267ABB0), user (000000001267ABB0), task ± ±-3 17 12 2020-05-11 18:51:31 [VM.APPL] INFO - 4D server user (000000001267ABB0), user (000000001267ABB0), ip (), task ±-3 17 2020-05-11 18:57:15 [VM.XSS] INFO - Cannoreuser (000000001267ABB0), ip (), task ±-3 17 2020-05-11 18:57:15 [VM.XSS] INFO - CANN Derver user (000000001263BBA0), ip (), task ±-3 18 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (000000001263BBA0), ip (), task ±-3 27 2020-05-11 18:57:	2 2020-05-11 18:51:29 [VM.VSS] INFO - Cannot open windows service manager for writing, task #-2		
4 42020-85-11 118:51:29 [Wi.APPL] INFO - 4D server user (@000000012678800), register task, new, 1 task(s), task #-3 6 6 2020-85-11 18:51:30 [Wi.HDLS] WARN - ((VSSGE: ~) Initialisierung 7 2020-85-11 18:51:30 [Wi.HDLS] WARN - ((VSSGE: ~) Initialisierung 8 [("type": "projectKethod", "name": "ZMessage", "line": 7.7, "dstabase": "WT);("type": "projectKethod", "name": "Startup_Server", "line": 74, "database": "VM")] 8 2020-85-11 18:51:31 [Wi.APPL] INFO - 4D server user (@000000012678800), register task, new, 2 task(s), task #-5 10 9.2020-85-11 18:51:31 [Wi.APPL] INFO - 4D server user (@000000012678080), task (#-5 12 12.202-95-11 18:51:31 [Wi.APPL] INFO - 4D server user (d000000012678080), task (#-5 13 12.202-95-11 18:51:31 [Wi.APPL] INFO - 4D server user (d000000012678080), task (#-5 14 13.2020-95-11 18:51:31 [Wi.APPL] INFO - 4D server user (d000000012678080), task (#-5 15 2020-95-11 18:57:31 [Wi.APPL] INFO - 4D server user (d000000012678080), task (#-5 16 2020-95-11 18:57:15 [Wi.APPL] INFO - 4D server user (d00000012678800), ta	3 3 2020-05-11 18:51:29 [VM.APPL] INFO - 4D server user, user object created, user (00000000120FABB0), ip (), task #-3		
5 2020-05-11 18:51:29 [WA.APPL] INFO - 4D server user (00000000120FABB0), register task, new, 1 task(s), task #-3 6 2020-05-11 18:51:30 [WA.HDLS] WAND - (MESSAGE: -> Initialisierung 7 2020-05-11 18:51:31 [WA.APPL] INFO - 4D server user (00000000120FABB0), register task, new, 2 task(s), task #-5 10 2020-05-11 18:51:31 [WA.APPL] INFO - 4D server user (00000000120FABB0), register task, new, 2 task(s), task #-5 11 10 2020-05-11 18:51:31 [WA.APPL] INFO - KII task, detach, task id (7), user (330016880), task user (239129328), task #-5 12 12 2020-05-11 18:51:31 [WA.APPL] INFO - 4D server user (00000000120FABB0), unregister task, 2 task(s) left, task #-5 13 12 2020-05-11 18:51:31 [WA.APPL] INFO - 4D server user (00000000120FABB0), task = (298876448), task #-3 14 2020-05-11 18:51:31 [WA.APPL] INFO - 4D server user (00000000120FABB0), tesk #-3 13 2020-05-11 18:51:31 [WA.APPL] INFO - 4D server user (00000000120FABB0), tesk #-3 14 2020-05-11 18:51:31 [WA.APPL] INFO - 4D server user (00000000120FABB0), tesk #-3 14 2020-05-11 18:57:15	4 4 2020-05-11 18:51:29 [VM.APPL] INFO - 4D server, special user created, user count (1), user (00000000120FABB0), ip (), task #-3		
6 2020-05-11 18:51:30 [W.HHDLS] WARN - (Open window)[{"type":"projectMethod", "name": "Startup_Server", "line":36, "database": "W"}] 7 2020-05-11 18:51:31 [WLAPPL] INFO - 4D server user (00000001276AB80), register task, new, 3 task(s), task #-4 10 9.2020-05-11 18:51:31 [WLAPPL] INFO - 4D server user (00000001276AB80), register task, new, 3 task(s), task #-5 11 10.202-05-11 18:51:31 [WLAPPL] INFO - 4D server user (00000001276AB80), user (303016880), task user (23912328), task #-5 12 12.202-05-11 18:51:31 [WLAPPL] INFO - 4D server, update task info, detach, task id (-5), user (00000001276AB80), task #-5 12 12.202-05-11 18:51:31 [WLAPPL] INFO - 4D server user, (00000001276AB80), user (303016880), task user (239876048), task #-5 13 12.2020-05-11 18:51:31 [WLAPPL] INFO - 4D server user, detach main task, user (000000001207AB80), task user (0000000011007C90), task #-3 15 2020-05-11 18:51:31 [WLAPPL] INFO - 4D server user, detach main task, user (000000001207AB80), task #-3 16 2020-05-11 18:51:31 [WLAPPL] INFO - 4D server user, user 000000001207AB80), user (000000001207AB80), task #-3 16 2020-05-11 18:57:15 [WLAPPL] INFO - 4D server user (used 00000001207AB80), user (000000001207AB80), task #-3 17 2020-05-11 18:57:15 [WLAPPL] INFO - 4D server user (used 00000001207AB80), user (000000001207AB80), task #-3 17 2020-05-11 18:57:15 [WLAPPL] INFO - 4D server user (used 00000001207AB80), user (0000000001207AB80), task #-3	5 5 2020-05-11 18:51:29 [VM.APPL] INFO - 4D server user (00000000120FABB0), register task, new, 1 task(s), task #-3		
<pre>7 / 2020-05-11 18:51:30 [W.AMPL] INFO - 4D server user (0000000120FABB0), register task, new, 2 task(s), task #-4 9 2020-05-11 18:51:31 [W.APPL] INFO - 4D server user (00000000120FABB0), register task, new, 2 task(s), task #-5 11 10 2020-05-11 18:51:31 [W.APPL] INFO - 4D server user (00000000120FABB0), register task, new, 2 task(s), task #-5 11 10 2020-05-11 18:51:31 [W.APPL] INFO - 4D server user (00000000120FABB0), register task, new, 2 task(s), task #-5 11 10 2020-05-11 18:51:31 [W.APPL] INFO - 4D server user (00000000120FABB0), task user (2391207ABB0), task #-5 13 11 2 2020-05-11 18:51:31 [W.APPL] INFO - 4D server user (00000000120FABB0), task user (2395648), task #-5 14 2020-05-11 18:51:31 [W.APPL] INFO - 4D server user (00000000120FABB0), task user (2387648), task #-3 15 14 2020-05-11 18:51:31 [W.APPL] INFO - 4D server user, detach main task, user (00000000120FABB0), task #-3 16 12 2020-05-11 18:51:31 [W.APPL] INFO - 4D server user (00000000120FABB0), unregister task, 1 task(s) left, task #-3 17 16 2020-05-11 18:57:15 [W.INFO - 4D server, update task info, detach, task id (-3), user (00000000120FABB0), task #-3 18 7 2020-05-11 18:57:15 [W.INFO - 4D server, update task info, detach, task id (-3), user (00000000120FABB0), task #-3 19 1 2020-05-11 18:57:15 [W.INFO - 4D server user, user object created, user (00000000120FABB0), task #-3 22 2020-05-11 18:57:15 [W.INFO - 4D server user, user object created, user (0000000013C3BBA0), ip (), task #-3 23 2020-05-11 18:57:15 [W.INFO I HO server user, user object created, user (0000000013C3BBA0), ip (), task #-3 24 2020-05-11 18:57:15 [W.INFO I HO server user, user object created, user (0000000013C3BBA0), ip (), task #-3 25 2020-05-11 18:57:15 [W.INFO I HO - 4D server user (0000000013C3BA0), register task, new, 1 task(s) task #-3 26 2020-05-11 18:57:16 [W.INFO I HO server user (0000000013C3BA0), register task, new, 3 task(s), task #-5 27 20 2020-05-11 18:57:16 [W.INFO I HO - 4D server user (0000000013C3BBA0), register task, new, 3 task(s), task #-5 28 2020-05-11</pre>	6 6 2020-05-11 18:51:30 [VM.HDLS] WARN - (Open window)[{"type":"projectMethod","name":"Startup_Server","line":56,"database":"VM"}]		
<pre>6</pre>	//2020-05-11 18:51:30 [VM.HULS] WARN - (MESSAGE: -> Initialisierung [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [databasa", "\/M"	
9 2020-05-11 105:1131 [VM.APPL] INFO - 4D Server user (000000001267AB08), register task, new, 3 task(s), task #-5 11 10 2020-05-11 18:51131 [VM.APPL] INFO - 4D Server user (000000001267AB08), user (303016880), task user (239129328), task #-5 12 2020-05-11 18:51131 [VM.APPL] INFO - 4D Server user (000000001267AB08), user (303016880), task user (239129328), task #-5 13 12 2020-05-11 18:51131 [VM.APPL] INFO - 4D Server user (000000001267AB80), task user (23875048), task #-5 14 2020-05-11 18:51131 [VM.APPL] INFO - 4D Server user (0000000001267AB80), resume all postponed tasks, task #-3 15 12 020-05-11 18:51131 [VM.APPL] INFO - 4D Server user (000000001267AB80), user (000000001267AB80), task #-3 16 2020-05-11 18:51131 [VM.APPL] INFO - 4D Server user (000000001267AB80), user (00000001267AB80), task #-3 17 2020-05-11 18:51131 [VM.APPL] INFO - 4D Server user (000000001267AB80), user (30000001267AB80), ip (), task #-3 18 17 2020-05-11 18:51131 [VM.APPL] INFO - 4D Server user (000000001267AB80), user (30000001323B800), ip (), task #-3 2020-05-11 18:5715 [VM.APPL] INFO - 4D Server user (0	o j[{ type : projectientiou , name : znessage , line :/, database : vi j; type : projectientiou , name : startup_server , line :/4,	uatabase ; vn	
10 2020-05-11 18:51:31 [WM.APPL] INFO - Kill task, detach, task id (7), user (20016800), task user (2001297AB00), task #-5 11 2020-05-11 18:51:31 [WM.APPL] INFO - Kill task, detach, task id (7), user (20006000000000000000000000000000000000	$5 = 5 = 2020 + 05 - 11 = 16 + 01 + 11 = 10 + 00 = 40 = 50 + 00 = 000000001201 ABD0), register task, new 3 task(s) task \pi^{-4}$		
11 2020-05-11 18:51:31 [VM. APPL] INFO - 4D server, update task info, detach, task id (-5), user (0000000010074800), task #-5 13 12 2020-05-11 18:51:31 [VM. APPL] INFO - 4D server user (00000000120FA800), task war-5 13 2020-05-11 18:51:31 [VM. APPL] INFO - 4D server user, detach main task, user (00000000120FA800), task war-5 15 14 2020-05-11 18:51:31 [VM. APPL] INFO - 4D server user, detach main task, user (00000000120FA800), task war-7 16 2020-05-11 18:51:31 [VM. APPL] INFO - 4D server user (0000000120FA800), task is, task #-3 17 16 2020-05-11 18:51:31 [VM. APPL] INFO - 4D server user (0000000120FA800), unregister task, task #-3 18 12 2020-05-11 18:51:31 [VM. APPL] INFO - 4D server user (0000000120FA800), unregister task, next(s), task #-3 19 2020-05-11 18:57:15 [VM. VNS] INFO - The service is running., task #-2 2020-05-11 18:57:15 [VM. PPL] INFO - AD server user (000000001207800), ip (), task #-3 2020-05-11 18:57:15 [VM. PPL] INFO - AD server user, user object created, user (00000000130800), ip (), task #-3 2020-05-11	11 10 2020-05-11 18:51:31 [VM.APPL] INFO - Kill task, detach, task id (7), user (303016880), task user (239129328), task #-5		
11 12 2020-05-11 18:51:31 [VM.APPL] INFO - 4D server user (00000001207ABB0), unregister task, 2 task(s) left, task #-5 13 14 2020-05-11 18:51:31 [VM.APPL] INFO - 4D server user (00000001207ABB0), ip (), task user (000000001107C90), task #-3 16 15 2020-05-11 18:51:31 [VM.APPL] INFO - 4D server user (00000001207ABB0), ip (), task user (000000001207ABB0), task #-3 16 15 2020-05-11 18:51:31 [VM.APPL] INFO - 4D server user (00000001207ABB0), unregister task id (-5), user (000000001207ABB0), task #-3 17 2020-05-11 18:51:31 [VM.APPL] INFO - 4D server user (000000001207ABB0), unregister task, 1 task(s) left, task #-3 18 17 2020-05-11 18:57:15 [VM.NPP] INFO - 4D server user (000000001267ABB0), unregister task, 1 task(s) left, task #-3 20 2020-05-11 18:57:15 [VM.APPL] INFO - 4D server user, user object created, user count (1), user (0000000013C38BA0), ip (), task #-3 23 2020-05-11 18:57:15 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C38BA0), register task, new, 1 task(s), task #-3 24 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C38BA0), register task, new, 1 task(s), task #-5	12 11 2020-05-11 18:51:31 [VM.APPL] INFO - 4D server, update task info, detach, task id (-5), user (00000000120FABB0), task #-5		
<pre>14 13 2020-05-11 18:51:31 [VM.APPL] TNFO - K111 task, detach, task id (5), user (303016880), task user (208876048), task #-3 15 14 2020-05-11 18:51:31 [VM.APPL] TNFO - 4D server user, detach main task, user (000000012076A800, i) (0), task user (0000000012076A800, i) (3) 15 2020-05-11 18:51:31 [VM.APPL] TNFO - 4D server user (0000000012076A800, user (0000000012076A800, task #-3 17 16 2020-05-11 18:51:31 [VM.APPL] TNFO - 4D server user (0000000012076A800, user (0000000012076A800, task #-3 18 7 2020-05-11 18:51:31 [VM.APPL] TNFO - 4D server user (00000000012076A800, unregister task, 1 task(s) left, task #-3 19 1 2020-05-11 18:57:15 [VM.VSS] INFO - The service is running., task #-2 21 2 2020-05-11 18:57:15 [VM.APPL] TNFO - 4D server user (00000000012076A800, unregister task, 1 task(s) task #-3 25 2020-05-11 18:57:15 [VM.APPL] TNFO - 4D server user ceated, user (count (1), user (00000000133800,), ip (), task #-3 26 2020-05-11 18:57:15 [VM.APPL] TNFO - 4D server user (00000000133800,), register task, new, 1 task(s), task #-3 27 2020-05-11 18:57:16 [VM.HOLS] WARN - (MESSAGE: -> Initialiserug 27 2020-05-11 18:57:16 [VM.HOLS] WARN + (MESSAGE: -> Initialiserug 28 2020-05-11 18:57:16 [VM.HOLS] WARN + (MESSAGE: -> Initialiserug 29 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] TNFO - 4D server user (00000000133800,), register task, new, 2 task(s), task #-3 28 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] TNFO - 4D server user (00000000133800,), register task, new, 2 task(s), task #-5 29 10 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] TNFO - 4D server user (00000000133800,), register task, new, 3 task(s), task #-5 29 10 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] TNFO - 4D server user (00000000133800,), register task, new, 3 task(s), task #-5 29 10 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] TNFO - 4D server user (00000000133800,), register task, new, 3 task(s), task #-5 29 10 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] TNFO - 4D server user (00000000133800,), register task, new, 3 task(s), task #-5 29 10 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] TNFO - 4D server user (00000000133800,), register task, new, 3</pre>	13 12 2020-05-11 18:51:31 [VM.APPL] INFO - 4D server user (00000000120FABB0), unregister task, 2 task(s) left, task #-5		
15 14 2020-05-11 18:51:31 [VM:APPL] INFO - 4D server user (00000000120FABB0), resume all postponed tasks, task #-3 16 2020-05-11 18:51:31 [VM:APPL] INFO - 4D server user (0000000120FABB0), unregister task, task #-3 17 2020-05-11 18:51:31 [VM:APPL] INFO - 4D server user (0000000120FABB0), unregister task, task #-3 18 17 2020-05-11 18:57:15 [VM.APPL] INFO - 4D server user (00000000120FABB0), unregister task, task #-3 2020-05-11 18:57:15 [VM.APPL] INFO - 4D server user (00000000120FABB0), unregister task, #-2 2020-05-11 18:57:15 [VM.APPL] INFO - 4D server, user object created, user (0000000001320BBA0), ip (), task #-3 21 2020-05-11 18:57:15 [VM.APPL] INFO - 4D server, user (000000001320BBA0), ip (), task #-3 22 22020-05-11 18:57:15 [VM.APPL] INFO - 4D server user (000000001320BBA0), register task, new, 1 task(s), task #-3 23 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (000000001320BBA0), register task, new, 2 task(s), task #-3 24 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (00000000132BBA0), register task, new, 3 task(s), task #-5 26 <	14 13 2020-05-11 18:51:31 [VM.APPL] INFO - Kill task, detach, task id (5), user (303016880), task user (298876048), task #-3		
16 15 2020-05-11 18:51:31 [VM:APPL] INFO - 4D server user (0000000120FABB0), user (0000000120FABB0), task #-3 17 2020-05-11 18:51:31 [VM:APPL] INFO - 4D server user (000000120FABB0), user (0000000120FABB0), task #-3 17 2020-05-11 18:51:31 [VM:APPL] INFO - 4D server user (000000120FABB0), unregister task, 1 task(s) left, task #-3 2020-05-11 18:57:15 [VM.XSS] INFO - 4D server user, user object created, user (0000000013C3BBA0), ip (), task #-3 2020-05-11 18:57:15 [VM.APPL] INFO - 4D server user created, user (0000000013C3BBA0), ip (), task #-3 2020-05-11 18:57:15 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C3BBA0), register task, new, 1 task(s), task #-3 2020-05-11 18:57:16 [VM.HDLS] WAR + (MESSAGE: -> Initialisterung) 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (000000013C3BBA0), register task, new, 2 task(s), task #-5 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (000000013C3BBA0), register task, new, 3 task(s), task #-5 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - Kill task, detach, task id (7), user (331582368), task user (112130688), task #-5 21 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INF	15 14 2020-05-11 18:51:31 [VM.APPL] INFO - 4D server user, detach main task, user (00000000120FABB0), ip (), task user (000000001106	7C90), task #-	
17 16 2020-05-11 18:51:31 [VM:APPL] INFO - 4D server user (0000000120FABB0), unregister task, 1 task(s) left, task #-3 19 1 2020-05-11 18:57:15 [VM.VS] INFO - The service is running., task #-2 20 2020-05-11 18:57:15 [VM.VS] INFO - Cannot open windows service manager for writing, task #-2 21 2020-05-11 18:57:15 [VM.VS] INFO - 4D server user, user object created, user (0000000013C38BA0), ip (), task #-3 22 2020-05-11 18:57:15 [VM.APPL] INFO - 4D server user, user object created, user (0000000013C38BA0), ip (), task #-3 23 2020-05-11 18:57:15 [VM.APPL] INFO - 4D server user, (000000013C38BA0), register task, new, 1 task(s), task #-3 24 2020-05-11 18:57:16 [VM.HDLS] MAR + (Den window][{"type":"projectMethod", "name":"Startup_Server", "line":56, "database":"VM"}] 27 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C38BA0), register task, new, 2 task(s), task #-5 28 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C38BA0), register task, new, 3 task(s), task #-5 29 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C38BA0), regis	16 15 2020-05-11 18:51:31 [VM.APPL] INFO - 4D server user (00000000120FABB0), resume all postponed tasks, task #-3		
18 17 2020-05-11 18:57:11 [VM.APPL] INFO - 40 server user (00000000126788080), unregister task, 1 task(s) 1ett, task #-3 2 2020-05-11 18:57:15 [VM.VSS] INFO - Cannot open windows service manager for writing, task #-2 2 2020-05-11 18:57:15 [VM.VSS] INFO - 40 server user, user object created, user (0000000013C38800), ip (), task #-3 23 52020-05-11 18:57:15 [VM.APPL] INFO - 40 server user (0000000013C38800), register task, new, 1 task(s), task #-3 24 2020-05-11 18:57:15 [VM.APPL] INFO - 40 server user (0000000013C38800), register task, new, 1 task(s), task #-3 26 2020-05-11 18:57:16 [VM.HDLS] MARN - (Open window)[("type";"projectMethod", "name": "Startup_Server", "line":74, "database": "VM"}] 27 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 40 server user (0000000013C38800), register task, new, 2 task(s), task #-5 28 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 40 server user (0000000013C38800), register task, new, 3 task(s), task #-5 29 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 40 server user (0000000013C38800), register task, new, 3 task(s), task #-5 20 10 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL]	17 16 2020-05-11 18:51:31 [VM.APPL] INFO - 4D server, update task info, detach, task id (-3), user (0000000120FABB0), task #-3		
<pre>19 1 2020-05-11 18:57:15 [VM.VSS] INFO - Ine service 15 running., task #-2 2 2020-05-11 18:57:15 [VM.VSS] INFO - Cannot open windows service manager for writing, task #-2 2 3 2020-05-11 18:57:15 [VM.APPL] INFO - 4D server, user object created, user (0000000013C388A0), ip (), task #-3 2 6 2020-05-11 18:57:15 [VM.APPL] INFO - 4D server, user object created, user (0000000013C388A0), ip (), task #-3 2 6 2020-05-11 18:57:16 [VM.HDLS] WARN - (MESSAGE: -> Initialisierung 2 7 2020-05-11 18:57:16 [VM.HDLS] WARN - (MESSAGE: -> Initialisierung 2 6 2 2020-05-11 18:57:16 [VM.HDLS] WARN - (MESSAGE: -> Initialisierung 2 7 2020-05-11 18:57:16 [VM.HDLS] WARN - (MESSAGE: -> Initialisierung 2 6 2 2020-05-11 18:57:16 [VM.HDLS] WARN - (MESSAGE: -> Initialisierung 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2</pre>	18 17 2020-05-11 18:51:31 [VM.APPL] INFO - 4D server user (00000000120FABBO), unregister task, 1 task(s) left, task #-3		
2220-05-11 16:57:15 [VM.ASPL] INFO - Calmico Upen Windows SerVice manager FOF Willing, task #-2 2 2020-05-11 18:57:15 [VM.APPL] INFO - 4D server user, user object created, user count (1), user (0000000013C388A0), ip (), task #-3 2 2020-05-11 18:57:15 [VM.APPL] INFO - 4D server, special user created, user count (1), user (0000000013C388A0), ip (), task #-3 2 2020-05-11 18:57:15 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), register task, new, 1 task(s), task #-3 2 62020-05-11 18:57:16 [VM.HOLS] WARN - (Open window)[("type"; "projectMethod", "name": "Startup_Server", "line":56, "database": "VM")] 2 82020-05-11 18:57:16 [VM.HOLS] WARN - (MESSAGE: -> Initialisierung 2 92020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), register task, new, 2 task(s), task #-5 2 10 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), register task, new, 3 task(s), task #-5 2 10 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), unregister task, new, 2 task(s), task #-5 3 12 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), unregister task, new, 3 task(s), task #-5 3 12 2020-05-11	19 1 2020-05-11 18:5/15 [VM.VSS] INFO - The service 15 running., Task #-2		
12 5 2020-05-11 18:57:15 [WM.APPL] INFO - 4D server, special user created, user count (1), user (60000000133880,), ip (), task #-3 23 5 2020-05-11 18:57:15 [WM.APPL] INFO - 4D server, user (60000000133880,), register task, new, 1 task(s), task #-3 24 2020-05-11 18:57:15 [WM.APPL] INFO - 4D server, user (60000000133880,), register task, new, 1 task(s), task #-3 25 2020-05-11 18:57:16 [WM.HDLS] WARN - (MESSAGE: -> Initialisierung) 26 2020-05-11 18:57:16 [WM.HDLS] WARN - (MESSAGE: -> Initialisierung) 27 2020-05-11 18:57:16 [WM.APPL] INFO - 4D server user (60000000133880,), register task, new, 2 task(s), task #-4 28 2020-05-11 18:57:16 [WM.APPL] INFO - 4D server, user (60000000133880,), register task, new, 3 task(s), task #-5 29 10 2020-05-11 18:57:16 [WM.APPL] INFO - 4D server, user (60000000133880,), task user (12130680, task #-5 21 12 2020-05-11 18:57:16 [WM.APPL] INFO - 4D server user (60000000133880,), task user (23288052), task #-5 21 2020-05-11 18:57:16 [WM.APPL] INFO - 4D server user (60000000133880,), task user (23288052), task #-5 21 2020-05-11	20 2 2020-05-11 16:57:15 [VM.VSS] INFO - Calmot Open windows service manager for writing, task #-2 21 3 2020-05-11 18:57:15 [VM.NDD] INFO - 4D service user user (AdoAd0Ad0Ad023(3238Ad) in () task #-3		
23 5 2020-05-11 18:57:15 [VM.APPL] INFO - 4D server user (000000013C388A0), register task, new, 1 task(s), task #-3 24 6 2020-05-11 18:57:16 [VM.HDLS] WARN - (Open window][("type": "projectMethod", "name": "Startup_Server", "line":56, "database": "VM"]] 25 7 2020-05-11 18:57:16 [VM.HDLS] WARN - (MESSAGE: -) Initialisierung 26 0.000-05-11 18:57:16 [VM.HDLS] WARN - (MESSAGE: -) Initialisierung 27 0.200-05-11 18:57:16 [VM.HDLS] WARN - (MESSAGE: -) Initialisierung 28 0.200-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), register task, new, 2 task(s), task #-5 29 0.202-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), register task, new, 3 task(s), task #-5 29 0.202-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), negister task, new, 3 task(s), task #-5 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), negister task, new, 3 task(s), task #-5 21 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), unegister task, 2 task(s) left, task #-5 21 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), unegister task, 2 task(s) left, task #-5 21 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), task user (0000000013C388A0), task user (0000000013C388A0), task w=-3 31 14 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), task w=-3	$22 \pm 32020.9511118:5715$ [VM.APP] TNFO - 4D server, special user created, user (000000015:000015:000013:038000), in (), task #-31		
24 6 2000-06-11 18:57:16 [WM:HDL5] MARN - (Open window)[("type": "projectMethod", "name": "Startup_Server", "line":56, "database": "VM")] 25 7 2020-06-11 18:57:16 [WM:HDL5] MARN - (MESSAGE: -> Initialisierung 26 2020-06-11 18:57:16 [WM:HDL5] MARN - (MESSAGE: -> Initialisierung 27 2020-06-11 18:57:16 [WM.PPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), register task, new, 2 task(s), task #-4 29 2020-06-11 18:57:16 [WM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), register task, new, 2 task(s), task #-5 29 10 2020-06-11 18:57:16 [WM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), task user (112130688), task #-5 2020-06-11 18:57:16 [WM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), task user (1223080632), task #-5 31 2020-05-11 18:57:16 [WM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), task user (23288052), task #-3 31 2020-05-11 18:57:16 [WM.APPL] INFO - 4D server user, detach main task, user (0000000012388A0), task user (03288A02), task #-3 31 2020-05-11 18:57:16 [WM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), user (331582368), task user (322880632),	$23 \pm 22020-05-11$ 18:57:15 [VM.APP] TNFO - 4D server user (ADADADADADATI ASH register task, new, 1 task(5), task $+3$		
25 7 2020-05-11 18:57:16 [VM.HDL5] MARN - (MESSAGE:): Initialisierug 26)[("type:":projectMethod", "name": "ZMESSAGE:): Initialisierug 10 11 18.5 10 10 12 10 2020-05-11 18.5 11 10 10 10 10 12 10 12 10 2020-05-11 18.5 16 10 2020-05-11	24 6 2020-05-11 18:57:16 [VM.HDLS] WARN - (Open window)[{"type":"projectMethod", "name":"Startup Server", "line":56, "database": 'VM"]]		
26)[("type":"projectMethod", "name":"2Message", "line":7, "database": "VM")] 27 8 2020-065-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 40 server user (0000000013C388A0), register task, new, 2 task(s), task #-4 29 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 40 server user (0000000013C388A0), register task, new, 3 task(s), task #-5 29 10 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 40 server user (0000000013C388A0), register task, new, 3 task(s), task #-5 201 10 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 40 server user (0000000013C388A0), unegister task, user (112130680), task #-5 21 12 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 40 server user (0000000013C388A0), unegister task, 2 task(s) left, task #-5 22 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (000000013C388A0), unegister task, 2 task(s) left, task #-5 23 12 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user, detach, task id (5), user (331582363), task user (23288062), task #-5 23 14 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user, detach main task, user (000000013C388A0), task user (0000000012088A0), task #-3 24 15 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), sask user (0000000012038A0), task #-3 25 16 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (000000013C388A0), task user (0000000012038A0), task #-3 26 12 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), unegister task, 1 task(s) left, task #-3 26 12 202	25 7 2020-05-11 18:57:16 [VM.HDLS] WARN - (MESSAGE: -> Initialisierung		
27 8 2020-05-11 18:57:16 [WM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), register task, new, 2 task(s), task #-4 29 2020-05-11 18:57:16 [WM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), register task, new, 3 task(s), task #-5 29 10 2020-05-11 18:57:16 [WM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), register task, new, 3 task(s), task #-5 30 11 2020-05-11 18:57:16 [WM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), register task, user (112130688), task #-5 31 12 2020-05-11 18:57:16 [WM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), unregister task, 2 task(s) 1eft, task #-5 31 2020-05-11 18:57:16 [WM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), task user (23288052), task #-5 31 2020-05-11 18:57:16 [WM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), resume all postponed tasks, user (000000000150288A0), task #-3 31 4 2020-05-11 18:57:16 [WM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), resume all postponed tasks, task #-3 32 15 2020-05-11 18:57:16 [WM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), resume all postponed tasks, task #-3 35 16 2020-05-11 18:57:16 [WM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), resume all postponed tasks (164, task #-3 36 17 2020-05-11 18:57:16 [WM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), unregister task, 1 task(s) left, task #-3 37 1 2020-05-11 19:34:33 [WM.VSS] INFO - The service is running., task #-2 In:1 Col:1 Sel:0 0 Windows(CR LF) UTF-8 <	<pre>26)[{"type":"projectMethod","name":"zMessage","line":7,"database":"VM"},{"type":"projectMethod","name":"Startup_Server","line":74,"</pre>	database":"VM"	
28 9 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), register task, new, 3 task (s), task #-5 29 10 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server, update task info, detach, task id (7), user (331533263), task #-5 31 12 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server, update task info, detach, task id (-5), user (0000000013C388A0), task #-5 32 12 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), unregister task, 2 task(s) [tft, task #-5 33 12 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user, detach, task id (5), user (331592363), task #-3 33 14 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user, detach main task, user (0000000013C388A0), task #-3 34 15 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), resume all postponed tasks, task #-3 35 16 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), unregister task, 1 task(s) left, task #-3 36 17 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C388A0), unregister task, 1 task(s) left, task #-3 37 12 2020-05-11 19:57:16 [VM.APPL]	27 8 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C38BA0), register task, new, 2 task(s), task #-4		
10 2020-05-11 157:16 [VM.APPL] INFO - Kill task, detach, task id (7), user (331582368), task user (112130688), task #-5 11 2020-05-11 157:16 [VM.APPL] INFO - 4D server, update task info, detach, task id (5), user (0300000013C38808), task #-5 12 2020-05-11 157:16 [VM.APPL] INFO - 4D server, user (000000013C3880A), unregister task, 2 task(s) left, task #-5 13 14 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user, detach, task id (5), user (031582363), task user (23288062), task #-3 14 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user, detach, task id (5), user (031582364), user (0300000012C38804), ip (), task user (000000000E19D20), task #-3 15 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user, detach, task id (-3), user (0000000012C38804), task #-3 16 2020-05-11 157:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (000000013C3880A), unregister task, id (-5), user (0300000012C380A), task #-3 17 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C3880A), unregister task, id (-5), user (030000000013C38A), task #-3 17 12.020-05-11 19:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C3880A), unregister task, id task(s) left, task #-3	28 9 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C38BA0), register task, new, 3 task(s), task #-5		
30 11 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INPO - 4D server: update task info; detach, task id (-5); user (000000012388A0); task #-5 31 12 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INPO - 4D server: user (000000013388A0); unergister task; 2 task(S) left, task #-5 32 13 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INPO - K111 task, detach, task id (5), user (331582368); task user (322880632); task #-3 31 42/202-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INPO - 4D server user, detach main task, user (0000000013388A0); nesume all postponed tasks, task #-3 34 15 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INPO - 4D server user, (0000000013388A0); nesume all postponed tasks, task #-3 35 16 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INPO - 4D server user (0000000013388A0); nuergister task, id (s) user (0000000013638A0), task #-3 36 17 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INPO - 4D server user (000000001338A0A), unregister task, id task); task #-3 37 1 2020-05-11 19:34:33 [VM.VS] INPO - The service is running., task #-2 CoffeeScriptifie length: 64:28 lnes: 73 ln:1 Col:1 Sel:0 Vindows (CR LF) UTF-8 IN <	29 10 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - Kill task, detach, task id (7), user (331582368), task user (112130688), task #-5		
11 12 2020-05-11 157/16 [VM.APPL] INPO - 40 Server user (0000000013/3386407) unregister task, 2 task(s) left, task #-3 12 13 2020-05-11 157/16 [VM.APPL] INPO - 40 server user, detach main task, user (0000000013/338840), task #-3 14 2020-05-11 157/16 [VM.APPL] INPO - 4D server user, detach main task, user (0000000013/38840), task #-3 14 2020-05-11 18:57/16 [VM.APPL] INFO - 4D server user, (0000000013/38840), resume all postponed tasks, task #-3 15 2020-05-11 18:57/16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013/38840), unregister task, 1 task(s) left, task #-3 17 2020-05-11 18:57/16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (000000013/38840), unregister task, 1 task(s) left, task #-3 17 12/020-05-11 19:57/16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (000000013/38840), unregister task, 1 task(s) left, task #-3 17 12/020-05-11 19:57/16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (000000013/38840), unregister task, 1 task(s) left, task #-3 17 12/020-05-11 19:57/16 [VM.VSS] INFO - The service is running., task #-2 CoffeeScript file	30 11 2020-05-11 18:57:16 [WM.APPL] INFO - 4D server, update task info, detach, task 1d (-5), user (000000013C388A0), task #-5		
13 14 2620-05-11 16:37-16 [VM:APPL] INFO - KIII (ask, buckth, task, buckth, buck	31 12 2020 05 11 18:57/16 [WMTAPPL] INFU - 4D Server User (0000000013C386A0), Unregister task, 2 task(s) left, task #-5		
34 15 2020-05-11 18:57:16 [WM.APPL] INFO -0 server output (00000000133388A0), resume all postcond task task (-3) 35 16 2020-05-11 18:57:16 [WM.APPL] INFO -4D server, update task info, detach, task id (-3), user (0000000013388A0), task #-3 36 17 2020-05-11 18:57:16 [WM.APPL] INFO - 4D server, update task info, detach, task id (-3), user (0000000013388A0), task #-3 36 17 2020-05-11 18:57:16 [WM.APPL] INFO - 4D server, update task info, detach, task id (-3), user (0000000013388A0), task #-3 37 1 2020-05-11 19:57:16 [WM.VSS] INFO - The service is running, task #-2 CoffeeScript file length:8428 lines:73 Ln:1 Col:1 Sel:0 0 Windows (CR LF) UTF-8 IN	32 13 2020 05 11 10:57.10 (WHAPPL) INFO * KIII (35K, UELCH), LASK 10 (3), USER (351362306), LASK USER (232689532), LASK *-3 33 14 2020.61 11 18:57.16 [WHAPPL] INFO * ALL CASK, UELCH, LASK 10 (3), USER (351362306), LASK USER (232689532), LASK *-3 33 14 2020.61 11 18:57.16 [WHAPPL] INFO * ALL CASK, UELCH, LASK 10 (3), USER (351362306), LASK USER (232689532), LASK *-3 33 14 2020.61 11 18:57.16 [WHAPPL] INFO * ALL CASK, UELCH, LASK 10 (3), USER (351362306), LASK USER (232689532), LASK *-3 33 14 2020.61 11 18:57.16 [WHAPPL] INFO * ALL CASK, UELCH, LASK 10 (3), USER (351362306), LASK USER (232689532), LASK *-3 33 14 2020.61 11 18:57.16 [WHAPPL] INFO * ALL CASK USER (1455, USER (14569532), LASK *-3 33 14 2020.61 18:57.16 [WHAPPL] INFO * ALL CASK USER (1456, USER (145695), LASK *-3 33 14 2020.61 18:57.16 [WHAPPL] INFO * ALL CASK USER (1456, USER (14569536), LASK *-3 33 14 2020.61 18:57.16 [WHAPPL] INFO * ALL CASK USER (14569536), LASK *-3 33 14 2020.61 18:57.16 [WHAPPL] INFO * ALL CASK USER (14569536), LASK *-3 33 14 2020.61 18:57.16 [WHAPPL] INFO *-4 33 14 2020.61 18:57.16 [WHAPPL] INFO *-4 34 14 2020.61 18:57.16 [WHAPPL] INFO *-4 34 14 2020.61 18:57.16 [WHAPPL] INFO *-4 35 14 2020.61 18:57.16 [WH	9020) task #-	
35 16 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server, update task info, detach, task id (-3), user (0000000013C38BA0), task #-3 36 17 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C38BA0), unregister task, 1 task(s) left, task #-3 37 1 2020-05-11 19:34:33 [VM.VSS] INFO - The service is running., task #-2 CoffeeScript file length: 8428 lines: 73 Ln:1 Col:1 Sel:0 0 Windows (CR LF) UTF-8 IN a	34 15 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPI] INFO 40 Server user (0000000013880), resume all opstrone datas, task #-3	102073 Cask #-	
36 17 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C3BARA), unregister task, 1 task(s) left, task #-3 37 1 2020-05-11 19:34:33 [VM.VSS] INFO - The service is running., task #-2 CöffeScriptRie length: 8428 lines: 73 ln:1 Col:1 Sel:0 0 Windows(CRLF) UTF-8 IN a	35 16 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server, update task info, detach, task id (-3), user (0000000013(38BA0), task #-3		
37 1 2020-05-11 19:34:33 [VM.VSS] INFO - The service is running., task #-2 CoffeeScript file length:8.428 lines:73 Ln:1 Col:1 Sel:0 0 Windows (CR LF) UTF-8 IN	36 17 2020-05-11 18:57:16 [VM.APPL] INFO - 4D server user (0000000013C38BA0), unregister task, 1 task(s) left, task #-3		
CoffeeScript file length : 8.428 lines : 73 Ln : 1 Col : 1 Sel : 0 0 Windows (CR LF) UTF-8 IN	37 1 2020-05-11 19:34:33 [VM.VSS] INFO - The service is running., task #-2		
	CoffeeScript file length : 8.428 lines : 73 Ln : 1 Col : 1 Sel : 0 0 Windows (CR	LF) UTF-8	IN

- NERD FUN Erstellen sie eine Spiel-Kopie einer Datendatei, die noch nicht auf Versionsstand VM 2020 aktualisiert wurde. Dann starten Sie VM 2020 Server im headless Modus mit dieser Datendatei. Der VM Server wird jetzt genauso wie im Applikationsmodus mit Benutzeroberfläche alle Indezes ausschalten, das Strukturupdate der Datendatei und die notwendigen VM Updateroutinen durchführen, und anschließend alle Indezes wieder neu aufbauen. Das lässt sich ganz genau Zeile für Zeile im 4D Diagnostic Log nachlesen. :-)
- Und was hat das mit Windows Diensten zu tun?

- Fast nichts. Bis auf die Tatsache, dass ab VM 2020 der Server im Dienst-Modus *automatisch* in den headless Modus umschaltet. Es gibt also keine Benutzeroberfläche mehr, die in der Session 0 angesprochen werden muss. Es braucht keine Registry-Einträge mehr, um die Erkennung interaktiver Dienste nutzen können. Und das Einrichten mit dem Lokalen Systemkonto funktioniert nicht mehr, ein VM Server startet mit diesem Konto kurz, um sich nach einigen Sekunden wieder zu beenden.
- Deshalb nachfolgend alle Informationen zur Konfiguration des VM 2020 Server als Windows Dienst.
- ▼ Windows Dienst: Dienst-Konto
 - Nachdem das Lokale Systemkonto nicht mehr f
 ür den Dienst-Betrieb des VM Servers geeignet ist, muss zuerst ein geeignetes Windows Anmeldekonto f
 ür den Dienst festgelegt werden. Das Konto muss folgende Anforderungen erf
 üllen:
 - Recht Lokale Anmeldung zulassen ist zugewiesen.
 - Recht Anmeldung als Dienst ist zugewiesen oder es wird die automatische Zuweisung beim Eintragen als Anmeldekonto unterstützt.
 - Es existieren keine Rechte-Einschränkung des Netzwerkzugriffs
 - Verfügt über ausreichende Zugriffsrechte (Schreiben, Lesen, Löschen, Verzeichnisanlage) auf alle VM Verzeichnisse (Anwendungen, Datafile, Backup, Backup-Logbuch, Dokumentenverwaltung).
 - Standardgruppe Benutzer ist i.d.R. ausreichend, Gruppe Administrator ist nicht zwingend erforderlich, sofern die Verzeichniszugriffe ausreichend zugewiesen sind.
 - ▼ Kleine Orientierungshilfe:
 - Die einfachste Lösung ist ein lokales Benutzer-Konto "VM Server" anzulegen. In einer Windows Standardkonfiguration sind damit alle oben genannten Anforderungen erfüllt, je nach individueller Konfiguration muss beim Punkt Verzeichniszugriffsrechte wahrscheinlich noch etwas nachgearbeitet werden.
 - Als Alternative legt man ein Domänen-Account "VM Server" an. Der Name ist übrigens nur ein Vorschlagswert und kann beliebig gewählt werden. Hierbei muss aber geprüft werden, wie sich die o.g. Anforderungen mit den eigenen Domänen Richtlinien vereinbaren lassen. Es wird ganz sicher eine Lösung dafür geben, aber eine verbindliche Aussage, welche Anwendergruppe für den Einsatz als VM Server Dienstkonto geeignet ist, wird nur die Domänen-Administration treffen können.
- ▼ Windows Dienst: VM Server als Windows Dienst einrichten

▼ 1. VM Server Applikation mit Dienstkonto starten und Datendatei öffnen

- Bevor der Dienst gestartet werden kann, muss eine interaktive Windows Anmeldung mit dem im Abschnitt Windows Dienst: Dienst-Konto gewählten Konto erfolgen, in der der VM Server als Applikation —nicht als Dienst!— gestartet und die Datendatei geöffnet wird, die auch später vom VM Server Deinst verwendet werden soll.
- Das dient einerseits dem Abspeichern der Benutzerkonfiguration, die unter <u>%appdata%</u>\VM\lastDataPath.xml wird das zuletzt verwendete Datafile *benutzerbezogen* abgelegt. Außerdem hat man damit auch einen Funktionstest mit dem Windows Konto durchgeführt, was insbesondere bei der ersten Installation auf einem System angeraten ist.
- HINWEIS Wenn es beim Start der Anwendung oder beim Öffnen der Datendatei zu Fehlermeldung kommt, bitte zuerst die Dateizugriffsberechtigungen prüfen! Verfügt das Windows Konto über ausreichende Zugriffsrechte (Schreiben, Lesen, Löschen, Verzeichnisanlage) auf alle VM Verzeichnisse (Anwendungen, Datafile, Backup, Backup-Logbuch, Dokumentenverwaltung)?
- ▼ Die einzelne Schritte:

- Mit dem Windows Konto anmelden, mit dem der VM Server Dienst betrieben werden soll.
- VM Server starten und die Datendatei öffnen, die auch später vom VM Server Dienst verwendet werden soll.
- optional Konfigurationanpassungen wie Ports oder Backup vornehmen und deren Funktionalität testen.
- nur bei neuen Systemen oder Konten: VM Client Anmeldung testen.
- Alles OK?
- VM Server beenden.
- nur bei neuen Systemen oder Konten: VM Server starten wird die zuvor ausgewählte Datadatei wieder geöffnet?

▼ 2. VM Server als Administrator starten

- Durch Rechtsklick > Als Administrator ausführen die VM Server Anwendung mit einem Windows Administrator Konto starten.
- Menü Datei > Menüpunkt Als Dienst registrieren klicken, um den VM Server als Dienst in der Windows Dienstverwaltung einzutragen.
 - HINWEIS Der Eintrag ist gedimmt, wenn VM Server von einem Windows Konto gestartet wurde, das keiner Administratoren-Gruppe zugeordnet ist.
 - **TIPP** Wenn VM Server mit einem Administratoren-Konto gestartet wurde und der Menüpunkt gedimmt ist, zuerst Menüpunkt Alle Server Registrierungen aufheben klicken.
- VM Server wieder beenden.

▼ 3. Standardkonfiguration des 4D/VM Dienstes anpassen

- In der Windows Dienste Konfiguration auf der Eintrag 4D Server: VM doppelklicken.
- ▼ optional: Starttyp von manuell auf Automatisch (Verzögerter Start) ändern

Eigenschaf	ten von 4D	Server: VM (Loka	ler Computer)	×		
Allgemein	Anmelden	Wiederherstellung	Abhängigkeiten			
Dienstnar	me: 4D	S vm				
Anzeigen	ame: 4D	Server: VM				
Beschreib	oung:			~ ~		
Pfad zur I "C:\VM\V	EXE-Datei: M2020_0_B	uild_353\VM Server\	VM.exe" -s "C:\VM\	VM2020_0_BL		
Starttyp:	A	utomatisch (Verzöge	rter Start)	~		
Dienststatus: Beendet Starten Beenden Anhalten Fortsetzen Sie können die Startparameter angeben, die übernommen werden sollen, wenn der Dienst von hier aus gestartet wird. Startparameter:						
		OK	Abbrechen	Übernehmen		

- Dadurch steht der VM Server nach Systemstarts automatisch wieder zur Verfügung. Wenn diese Option gewählt wird, sollte die automatische Wiederherstellung in der VM Backup Konfiguration aktiviert werden:
- Menü Bearbeiten > Menüpunkt Datenbank Eigenschaften > Untermenü Struktur-Einstellungen...
- Reiter Backup > Reiter Backup & Wiederherstellen
- Abschnitt Automatische Wiederherstellung
- Option Letztes Backup wiederherstellen, wenn Datenbank beschädigt aktivieren
- Option Letztes Logbuch integrieren, wenn Datenbank unvollständig aktivieren
- ▼ Auf dem Reiter Amelden das Dienstkonto zuweisen.
 - Den Standardwert Lokales Systemkonto auf Dieses Konto ändern.

Eigenschaf	ten von 4D	Server: VM (Lokal	er Computer)	×	(
Allgemein	Anmelden	Wiederherstellung	Abhängigkeiten		
Anmelde	n als:				
C Lokale	es Systemkor atenaustausc	n to h zwischen Dienst ur	nd Desktop zulass	sen	
Diese	s Konto:			Durchsuchen	
Kenny	wort:	•••••	•••		
Kenny	wort bestätige	en:	•••		
		OK	Abbrecher	n Übernehmen	I

- **HINWEIS** Die Passwort-Platzhalter in Kennwort und Kennwort bestätigen sind ohne Inhalt. Wenn ein lokales Konto eingetragen wird, muss hier das Passwort des lokalen Kontos in beide Passwort-Felder eingetragen werden.
- Auf Durchsuchen... klicken, um ein Windows Konto zuzuweisen.

Benutzer auswählen	×
Objekttyp: Benutzer oder Integriertes Sicherheitsprinzipal	Objekttypen
Suchpfad:	objoktypon
DAE-WS2019	Pfade
<u>G</u> eben Sie die zu verwendenden Objektnamen ein (<u>Beispiele</u>):	Namen überprüfen
Erweitert OK	Abbrechen

• Wenn Sie genau wissen, was einzutragen ist, können Sie jetzt den Objektnamen eintragen und auf Namen überprüfen klicken und mit OK übernehmen. Oder klicken Sie auf Erweitert klicken, um den erweiterten Suchdialog anzuzeigen.

Benutzer auswäł	hlen		×
Objekttyp:		1	
Benutzer oder Int	egriertes Sicherheitsprinzipal	Objekttype	en
Suchpfad:			
DAE-WS2019		Pfade	
Allgemeine Abfra	agen		
Name:	Beginnt mit 🛛 🗸		Spalten
Beschreibung:	Beginnt mit 🛛 🖂	J	etzt suchen
Deaktivierte	Konten		Beenden
Nicht-ablaut	ende Kennwörter		
Tage seit der le	etzten Anmeldung: 💦 🗸 🗸		/
Suchergebnisse:		OK	Abbrechen
Name	Ordner		

• Optional über Pfade... den Suchbereich, zum Beispiel für Domänen-Konten, verändern. Auf Jetzt suchen klicken.

Benutzer auswähl	len			×
Objekttyp:				
Benutzer oder Inte	griertes Sicherheitspri	nzıpal	Ob	ojekttypen
Suchpfad:				
DAE-WS2019				Pfade
Allgemeine Abfra	gen			
Name:	Beginnt mit 🛛 🖂			Spalten
Beschreibung:	Beginnt mit 🛛 🖂			Jetzt suchen
Deaktivierte	Konten			Beenden
Nicht-ablaufe	ende Kennwörter			
Tage seit der let	zten Anmeldung:	\sim		/
Suchergebnisse			ОК	Abbrechen
Namo	Ordnor			
Administrator B. Nutzer DefaultAccount Gast Lokaler Dienst	DAE-WS2019 DAE-WS2019 DAE-WS2019 DAE-WS2019			
VM Server	DAE-WS2019 DAE-WS2019			

• Gewünschten Eintrag markieren und mit OK übernehmen.

Benutzer auswählen		×
Objekttyp:		
Benutzer oder Integriertes Sicherheits	orinzipal	Objekttypen
Suchpfad:		
DAE-WS2019		Pfade
<u>G</u> eben Sie die zu verwendenden Objel	ktnamen ein (<u>Beispiele</u>):	
DAE-WS2019\VM Server		Namen überprüfen
Erweitert	OK	Abbrechen

66 | 70

• Der Eintrag ist jetzt übernommen und wird in der Schreibweise mit vollständigen Pfad angezeigt. Mit OK übernehmen.

Eigenschaften von 4D	Eigenschaften von 4D Server: VM (Lokaler Computer) $ imes$						
Allgemein Anmelden	Wiederherstellung Abhängigk	eiten					
Anmelden als:							
C Lokales Systemkon	nto h zwischen Dienst und Desktop z	zulassen					
Dieses Konto:	.\VM Server	Durchsuchen					
Kennwort:	•••••						
Kennwort bestätig	en:						
	OK Abbr	echen Übernehmen					

• Geben Sie jetzt das Konto-Passwort in den Feldern Kennwort und Kennwort bestätigen ein.

• HINWEIS Das Passwort wird beim Sichern nicht geprüft. Wenn ein falsches Passwort eingegeben wird, schlägt der Start des VM Server Dienstes fehl.

• Wenn ein lokale Konto zum ersten Mal als für die Anmeldung eines Dienstes eingetragen wird, erfolgt in einer Standardkonfiguration die Zuweisung des Benutzerrechts Anmelden als Dienst automatisch.

Dienste		X
	Dem Konto .\VM Server wurde die Berechtigung zum Anmelden als Dienst zugewiesen.	
	OK	

• Bei Domänen-Konten oder restriktiver konfigurierten Systemen muss das Recht ggf. manuell zugewiesen werden. Dafür über START > Texteingabe "Lokale Sicherheitsrichtlinie" oder Systemsteuerung > Verwaltung > Lokale Sicherheitsrichtlinie die lokale Sicherheitsrichtlinien-Konfiguration öffnen. Dort nach Sicherheitseinstellungen > Lokale Richtlinien > Zuweisen von Benutzerrechten > Anmelden als Dienst doppelklicken.

Lokale Sicherheitsrichtlinie		- 🗆	×
Datei Aktion Ansicht ?			
🗢 🔿 🙇 📰 🗙 🗐 🗟 🛛 🖬			
 Sicherheitseinstellungen Kontorichtlinien Lokale Richtlinien Überwachungsrichtlinie Zuweisen von Benutzerrechten Sicherheitsoptionen Windows Defender Firewall mit erweite Netzwerklisten-Manager-Richtlinien Richtlinien für öffentliche Schlüssel Richtlinien für Softwareeinschränkung Anwendungssteuerungsrichtlinien IP-Sicherheitsrichtlinien auf Lokaler Cc Erweiterte Überwachungsrichtlinienko 	Richtlinie	Sicherheitseinstellung Lokaler Dienst,Administr Lokaler Dienst,Administr Administratoren,Window NT SERVICE\ALL SERVICE Administratoren,Sicheru Administratoren,Remote Lokaler Dienst,Netzwerkd Benutzer Jeder,Administratoren,Be Jeder,Lokaler Dienst,Netz Administratoren Administratoren Administratoren	
	🗓 Erstellen einer Auslagerungsdatei	Administratoren	
< >>	Erstellen eines Profils der Systemleistung	Administratoren NT SERV	~

• Im folgenden Dialog gewünschtes Konto hinzufügen und übernehmen.

Eigenschaften von Anmelden als Dienst	?	×
Lokale Sicherheitseinstellung Erklärung		
Anmelden als Dienst		
Netzwerkdienst NT SERVICE\ALL SERVICES VM Server		
Benutzer oder Gruppe hinzufügen Entfernen		
OK Abbrechen	Übernel	hmen

▼ 4. Dienstbetrieb testen

•

- In der Windows Dienst-Verwaltung den VM Server Dienst 4D Server: VM starten.
- **TIPP** Wenn der Dienst sich wenige Sekunden nach dem Start unerwartet beendet, bitte folgende prüfen:
 - Ist dem Dienst das Lokale Systemkonto zugewiesen? Konto ändern, siehe oben.
 - Dateizugriffsberechtigungen prüfen, siehe oben Schritt 1.
 - 4D Diagnostic Log in <Verzeichnis des Datafiles>\Logs\VM_nn.txt prüfen.
 - Windows Event Log prüfen.
- Damit ist die Einrichtung des VM Server Dienst abgeschlossen.

 knk Business Software AG Business Unit muellerPrange Dachauer Str. 233 D-80637 München +49 89 550518-0 <u>Verlagsmanager@knk.de</u> <u>www.muellerPrange.com</u>

Handelsregister Kiel: HRB 5956 USt-Id: DE227402480 Vorstandsvorsitzender: Knut Nicholas Krause Aufsichtsratsvorsitzender: Karl Dietrich Seikel

© 2020 knk Business Software AG. Alle Rechte vorbehalten. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben einschließlich der URLs und Verweise auf Websites können ohne Vorankündigung geändert werden. Die knk Business Software AG kann keinerlei Haftung für die in diesem Dokument angegebenen Verweise auf Websites, deren Inhalt und/oder Software und deren Funktion übernehmen. Microsoft Windows, Microsoft Windows Server, Microsoft .NET Framework, Microsoft SQL Server sind eingetragene Warenzeichen und/oder Marken der Microsoft Corporation. Adobe Acrobat, Adobe PostScript® sind eingetragene Warenzeichen und/oder Marken der Adobe Systems Incorporated. Apple OS X und Apple macOS sind eingetragene Warenzeichen und/oder Marken der Apple Inc.. Andere genannte Marken oder Produkte sind Marken oder Produkte der jeweiligen Rechteinhaber.